

Quick Launch for Windows 7


Windows 7 တွေချည်းပဲထပ်နေပြီပေါ့။ မထူးပါဘူးဗျာ .. သုံးလက်စဆိုတော့ ရေးကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ရေးပါဦးမယ်။ ဝင်းဒိုးတစ်ခု သုံးရင် ဒီအတိုင်း သူပေးထားတာပဲ သုံးတာထက် trick လေးတွေ ရှာပြီး နည်းနည်း ပိုလိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ တစ်ခုလောက် လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ကျနော် အရင်ပို့စ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ windows 7 မှာ Quick launch ကို ဖြုတ်ထားခဲ့တယ်လို့။ အဲဒီ ဖြုတ်ထားတာလေး ပြန်ခေါ်သုံးကြည့်ရအောင်




Task bar မှာ Right click လုပ်ပြီး Toolbars – New Toolbar ကိုနှိပ်ပါတယ်။










အဲဒီနေရာကို အောက်က Address ကို ကူးပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။


%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကူးထည့်ပြီးရင် မျှားလေးကို နှိပ်ပြီး Go ခိုင်းလိုက်ပါ။



အောက်ကပုံအတိုင်း Quick Launch ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Select Folder ကို နှိပ်ပေးပါ။






Taskbar မှာ Right click လုပ်ပြီး Lock the Taskbar ကို uncheck ပေးထားပါ။ Divider အစက်လေးတွေကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။




အဲဒီအပေါ် mouse point လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း မျှားလေးဖြစ်သွားပါတယ်။




အဲဒီမှာ Right click လုပ်လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်း menu ပေါ် လာပါတယ်။



Show text နဲ့ Show tittle ကို uncheck ပေးပြီး Small icon ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။



ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း စာသားမပါတဲ့ Quick Launch ကို သုံးလို့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။



Windows 7 ရဲ့ အခြားသော Features: များဖြစ်တဲ့


IMande-mailPhotosandmoviesBlogging

Web browsing တို့ကို အောက်ပါလင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ (အခြားသော ဝင်းဒိုးများ အတွက်ပါပေါ့)

download live

Windows 7 မှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Photo Gallery ပါပဲ ။ သုံးကြည့်တာနဲ့ သိမှာကတော့ ပုံတွေအများကြီး တစ်ပြိုင်ထဲ ဖွင့်လို့ရတာပဲ။ ဒါလည်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ Photo Gallery ရဲ့ Menu bar မှာ ခွေရိုက်ဖို့ other photo edition တွေနဲ့ ပြောင်းဖွင့်ဖို့ စသဖြင့်





နောက်ကြာလာတဲ့အခါတွေမှာ ရှာဖတ်ရအဆင်ပြေအောင် ကျန်တဲ့ Trick များကို ပို့စ်တစ်ခု နဲ့ ထပ်ရေးခွင့်ပြုပါ။

Windows, Windows 7

