

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Creación da MV XDC-01



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)




Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Creación da MV XDC-01

- Seleccionamos a plantilla de Windows Server e faremos unha clonación enlazada como se indica na presentación **1.4-Clonación Enlazada**.
 - Botón dereito -> Clone (Ctrl + O).
 - Chamámoslle á nova máquina **XDC-01**.


Creación da MV XDC-01(2)

- Como xa dixemos, ao facelo na plantilla, a nosa máquina virtual terá configurada a rede na **Rede Interna Xilgaro**.




Configuración do Windows Server

- Antes de iniciar a MV por primeira vez, temos que engadir o disco duro como dispositivo de arranque.
 - Configuracións -> Sistema (marcamos o disco duro).
 - Poñémolo como primeiro dispositivo de arranque.



Configuración do Windows Server (2)

- Iniciamos a MV por primeira vez.
 - Este arranque tarda máis porque antes fixemos un **sysprep**, así que agora ten que recoñecer o hardware do novo equipo.



Configuración de Windows Server (3)

- Dado que fijamos el sysprep en archivo de respuestas, aparece otra vez la pantalla OOB (Out of Box Experience), como se fue a la primera instalación.
 - Aceptamos idioma e licencia.
 - Contraseña administrador - abc123.

Hola

Ocupémonos de algunas cosas básicas.

¿Cuál es tu país o región de residencia?

España

¿Cuál es tu idioma preferido de aplicación?

Español (Español, internacional)

¿Qué distribución del teclado quieres usar?

Español



Siguiente

Términos de licencia

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE (seguida de los TÉRMINOS DE LICENCIA)

Información de diagnóstico y uso. Microsoft recopila automáticamente esta información en Internet y la utiliza para ayudar a mejorar la instalación, actualización y experiencia del usuario, además de la calidad y seguridad de los productos y servicios de Microsoft. Acorde con estos propósitos, la información se puede asociar con su organización. Windows Server 2016 posee cuatro (4) configuraciones de recopilación de información (Security, Basic, Enhanced y Full), y utiliza de forma predeterminada la configuración "Enhanced". Este nivel incluye la información solicitada para: (i) ejecutar nuestras tecnologías antimalware y de información de diagnóstico y uso; (ii) comprender la calidad del dispositivo, además del uso y la compatibilidad de la aplicación; e (iii) identificar los problemas de calidad en el uso y rendimiento del sistema operativo y las aplicaciones.

Opción y control: Los administradores pueden cambiar el nivel de recopilación de información en **Configuración**. Para conocer más acerca de la información de diagnóstico y uso, consulte (aka.ms/winserverdata) y la Declaración de Privacidad de Windows Server (aka.ms/winserverprivacy).

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD Y DATACENTER

Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y usted. Le rogamos que lo lea atentamente. Son de aplicación al software arriba mencionado, que incluye los soportes físicos en los que lo haya recibido, en su caso. Los términos también se aplicarán a los siguientes elementos de Microsoft:



Aceptar

Configuración do Windows Server (4)

- Configuración da Rede.

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:

Se estivesemos nunha rede NAT poderíamos comprobar o acceso a Internet. Pero **estamos nunha rede Interna e polo tanto non hai saída a internet.**

```
C:\Users\Administrador>ping www.google.es
```

```
Haciendo ping a www.google.es [77.26.255.22] con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 77.26.255.22: bytes=32 tiempo=10ms TTL=59
```

```
Estadísticas de ping para 77.26.255.22:
```

```
Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0  
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 10ms, Máximo = 10ms, Media = 10ms
```


Unha vez que o sistema ten conexión a Internet comeza a conta atrás de 180 días. Como estamos na rede interna, non temos ese problema.





Windows Server 2016 Standard Evaluation
Licencia de Windows válida durante 180 días
Build 14393.rs1_release.161220-1747

Configuración do Windows Server (5)

- Nome de equipo.
 - Temos varios xeitos de cambialo, pero imos empregar a ferramenta de administrador do Servidor.
 - Servidor Local - Nome de Equipo.



Configuración de Windows Server (6)



Cambiamos o nome de equipo a **XDC-01** e reiniciamos.

Configuración do Windows Server (7)

- **Importante:** é bo momento para facer unha instantánea.

