# Loader安装部署

www.huawei.com





- 学完本课程后,您将能够:
  - □ 掌握Loader部署规划
  - □ 掌握Loader常用配置参数



- 1. Loader部署规划
- 2. Loader关键参数配置

### Loader内存要求和部署原则

服务名称	角色名称	内存最 小要求	依赖关系	角色业务部署原则
Loader	LS (Loader Server)	4GB	依赖于 Mapreduce和 DBService	需要部署到两个 <b>NodeManager</b> 所在的节点

1. 选择版本 2. 查找主机 3. 设置机架名称 4. 选择服务 5. **定义拓扑** 6. 配置 7. 升级模式 8. 确认

🚰 任务描述: 按照服务部署的要求,设置服务和主机之间的映射关系。(可以将鼠标移动到角色名上查看部署建议。)

						部署的节 要部署		
		Loader	Mapreduce		HBase	NodeMa	nager	Yarn
主机名	- \$	LS	JHS	НМ	<b></b> RS	<b>▼</b> TS	RM	<b>✓</b> NM
		(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)	(3)
loader1		•	•	•	$\checkmark$	•	•	•
loader2		•		•	$\checkmark$	•	•	•
loader3		部等	署在两个节点上		•	•		•





- 1. Loader部署规划
- 2. Loader关键参数配置

## LoaderServer关键参数配置

参数配置项	说明
LOADER_GC_OPTS	运行 <b>LoaderServer</b> 进程的 <b>JVM</b> 参数,适当地调整改参数可以优化进程的性能。
LOADER_JOB_GROUPS_NUMBER	配置最大的作业分组数。
SQOOP_CONNECTOR_JDBC_FETCH_ SIZE	配置每次从数据库查询数据时的取出条数。
LOADER_HTTPS_PORT	配置Loader服务器的HTTPS端口。
loader.repository.jdbc.properties.soc ketTimeout	配置JDBC连接的Socket超时时间。
loader.job.output.data.temporary.dir ectory	配置当作业类型为"IMPORT",并且文件操作方式为 "IGNORE"(IGNORE表示忽略同名文件)时,指定是 否生成临时目录。支持将数据从FTP、SFTP导入到 HDFS。

## LoaderServer关键参数配置

参数配置项	说明
loader.float.ip	配置Loader的浮动ip,该ip为业务ip,且未被占用。
loader.auditlogger.default.file .MaxBackupIndex	配置最大的审计日志文件数。
loader.auditlogger.default.file .MaxFileSize	配置每个审计文件的最大大小。
loader.log4j.appender.file.Ma xBackupIndex	配置Loader服务器最大日志文件数。
loader.log4j.appender.file.Ma xFileSize	配置Loader服务器最大日志文件大小。

## LoaderServer关键参数配置

参数配置项	说明
loader.log4j.category.org.apach e. hadoop	配置Loader Hadoop客户端日志级别。
loader.log4j.category.org.apach e. sqoop	配置Loader日志级别。
mapreduce.map.log.level	配置MapReduce作业在map期生成的日志级别。
mapreduce.reduce.log.level	配置MapReduce作业在Reduce期生成的日志级别。

# Thank you

www.huawei.com