关键字: 最全 ASCII 码对照表 ASCII 码值对照表 ASCII 码值 ASCII 码中英文对照表

关键子:	最全 ASCI	I 妈对照表 ASC	川 妈值对照表 ASCII 妈值 ASCII 妈	中英文对照表
Bin		Dec Hex	缩写/字符	解释
0000 0000	0 0	00	NUL (null)	空字符
0000 000	1 1	01	SOH (start of handing)	标题开始
0000 0010	0 2	02	STX (start of text)	正文开始
0000 001	1 3	03	ETX (end of text)	正文结束
0000 0100	0 4	04	EOT (end of transmission)	传输结束
0000 010	1 5	05	ENQ (enquiry)	请求
0000 0110	0 6	06	ACK (acknowledge)	收到通知
0000 011	1 7	07	BEL (bell)	响铃
0000 1000	0 8	08	BS (backspace)	退格
0000 100	1 9	09	HT (horizontal tab)	水平制表符
0000 1010	0 10	0A	LF (NL line feed, new line)	换行键
0000 101	1 11	0B	VT (vertical tab)	垂直制表符
0000 1100	0 12	0C	FF (NP form feed, new page)	换页键
0000 110	1 13	0D	CR (carriage return)	回车键
0000 1110	) 14	0E	SO (shift out)	不用切换
0000 1111	1 15	0F	SI (shift in)	启用切换
0001 0000	0 16	10	DLE (data link escape)	数据链路转义
0001 000	1 17	11	DC1 (device control 1)	设备控制1
0001 0010	0 18	12	DC2 (device control 2)	设备控制2
0001 001	1 19	13	DC3 (device control 3)	设备控制3
0001 0100	0 20	14	DC4 (device control 4)	设备控制4
0001 010	1 21	15	NAK (negative acknowledge)	拒绝接收
0001 0110	0 22	16	SYN (synchronous idle)	同步空闲
0001 011	1 23	17	ETB (end of trans. block)	传输块结束
0001 1000	0 24	18	CAN (cancel)	取消
0001 100	1 25	19	EM (end of medium)	介质中断
0001 1010	0 26	1A	SUB (substitute)	替补
0001 101	1 27	1B	ESC (escape)	溢出
0001 1100	0 28	1C	FS (file separator)	文件分割
符				
0001 110	1 29	1D	GS (group separator)	分组符
0001 1110	30	1E	RS (record separator)	记录分离符
0001 1111	1 31	1F	US (unit separator)	单元分隔符
0010 0000		20	空格	
0010 000		21	!	
0010 0010		22	"	
0010 0013		23 24	# \$	
0010 010		24 25	\$ %	
0010 010		26	&	
0010 011		27	1	
0010 1000	0 40	28	(	
0010 100		29	)	
0010 1010		2A	*	
0010 101		2B	+	
0010 1100	0 44	2C	,	

0010 1101	45	2D	_	
0010 1110	46	2E		
0010 1111	47	2F	/	
0011 0000	48	30	0	
0011 0001	49	31	1	
0011 0010	50	32	2	
0011 0011	51	33	3	
0011 0100	52	34	4	
0011 0101	53	35	5	
0011 0110	54	36	6	
0011 0111	55	37	7	
0011 1000	56	38	8	
0011 1001	57	39	9	
0011 1010	58	3A	:	
0011 1011	59	3B	,	
0011 1100	60	3C	<	
0011 1101	61	3D	=	
0011 1110	62	3E	>	
0011 1111	63	3F	?	
0100 0000	64	40	@	
0100 0001	65	41	A	
0100 0010	66	42	В	
0100 0011	67	43	C	
0100 0100	68	44	D	
0100 0101	69	45	E	
0100 0110	70	46	F	
0100 0111	71	47	G	
0100 1000	72	48	H	
0100 1001	73	49	I	
0100 1010	74	4A	J	
0100 1011	75 75	4B	K	
0100 1100	76	4C	L	
0100 1101	77	4D	M	
0100 1110	78 70	4E	N	
0100 1111	79	4F	O	
0101 0000	80	50	P	
0101 0001	81	51 52	Q	
0101 0010	82	52 53	R	
0101 0011	83 84	53 54	S T	
0101 0100 0101 0101	84 85	55	U	
0101 0101	85 86	56	V	
0101 0110	87	57	W	
0101 0111	88	58	X X	
0101 1000	89	59	Y	
0101 1001	90	5A	Z	
0101 1010	91	5B	[	
0101 1011	92	5C	L \	
0101 1100	93	5D	Ì	
0101 1101	93 94	5E	\ \	
0101 1110	95	5F		
0110 0000	96	60	<del>,</del>	
.110 0000	70			

0110 0001	97	61	a
0110 0010	98	62	b
0110 0011	99	63	c
0110 0100	100	64	d
0110 0101	101	65	e
0110 0110	102	66	f
0110 0111	103	67	g
0110 1000	104	68	h
0110 1001	105	69	i
0110 1010	106	6A	j
0110 1011	107	6B	k
0110 1100	108	6C	1
0110 1101	109	6D	m
0110 1110	110	6E	n
0110 1111	111	6F	o
0111 0000	112	70	p
0111 0001	113	71	q
0111 0010	114	72	r
0111 0011	115	73	S
0111 0100	116	74	t
0111 0101	117	75	u
0111 0110	118	76	$\mathbf{v}$
0111 0111	119	77	W
0111 1000	120	78	X
0111 1001	121	79	y
0111 1010	122	7A	Z
0111 1011	123	7B	{
0111 1100	124	7C	ĺ
0111 1101	125	7D	}
0111 1110	126	7E	~
0111 1111	127	7F	

DEL (delete) 删除 ESC 键 VK\_ESCAPE (27) 回车键: VK\_RETURN (13) TAB 键: VK\_TAB (9) Caps Lock 键: VK\_CAPITAL (20) Shift 键: VK SHIFT () Ctrl 键: VK\_CONTROL(17) Alt 键: VK\_MENU (18) 空格键: VK\_SPACE (/32) 退格键: VK\_BACK(8) 左徽标键: VK\_LWIN (91) 右徽标键: VK\_LWIN (92) 鼠标右键快捷键: VK APPS (93) Insert 键: VK\_INSERT (45) Home 键: VK\_HOME (36) VK\_PRIOR (33) Page Up: PageDown: VK\_NEXT (34)

VK\_END (35)

End 键:

```
Delete 键:
              VK DELETE (46)
方向键(←):
             VK LEFT (37)
方向键(↑):
             VK UP (38)
方向键(→):
              VK_RIGHT (39)
方向键(↓):
             VK DOWN (40)
F1 键:
                 VK F1 (112)
F2 键:
                  VK F2 (113)
F3 键:
                 VK F3 (114)
F4 键:
                  VK F4 (115)
F5 键:
                  VK F5 (116)
F6 键:
                  VK F6 (117)
F7 键:
                  VK F7 (118)
F8 键:
                  VK_F8 (119)
F9 键:
                  VK F9 (120)
F10 键:
                 VK F10 (121)
F11 键:
                 VK F11 (122)
F12 键:
                 VK F12 (123)
Num Lock 键:
            VK NUMLOCK (144)
小键盘 0:
                VK NUMPAD0 (96)
小键盘1:
                VK NUMPAD0 (97)
小键盘 2:
                VK NUMPAD0 (98)
小键盘3:
                VK NUMPAD0 (99)
小键盘 4:
                VK NUMPAD0 (100)
小键盘 5:
                VK NUMPAD0 (101)
小键盘 6:
                VK NUMPAD0 (102)
小键盘7:
                VK NUMPAD0 (103)
小键盘 8:
                VK NUMPAD0 (104)
小键盘9:
                VK NUMPAD0 (105)
小键盘:
               VK DECIMAL (110)
小键盘*:
               VK MULTIPLY (106)
小键盘+:
               VK MULTIPLY (107)
小键盘-:
               VK SUBTRACT (109)
小键盘/:
               VK DIVIDE (111)
Pause Break 键:
              VK PAUSE (19)
```

Scroll Lock 键: VK\_SCROLL (145)关键字: 最全 ASCII 码对照表 ASCII 码值对照表 ASCII 码值 ASCII 码中英文对照表