

PV Monitor – solproduktionsövervakning

Kundunderlag för godkännande av gränssnitt och funktion

Anläggningar: SOS (2× KOSTAL CI 30) & RSYD (1× KOSTAL CI 100) Datum: 2026-08-24

Version: Förhandsgranskning (simulerade värden)

Om detta underlag

Nedan visas samtliga vyer som systemet erbjuder – både de **publika vyer** som roterar automatiskt på storbildsskärmen och de **administrationsvyer** som når via inloggning. Bilderna är tagna från en körande miljö med simulerade mätvärden så att layout, färger och funktion kan granskas innan de riktiga växelriktarna kopplas in.

- Publika vyerna byts automatiskt var 15:e sekund på skärmen.
- Effekt visas i realtid; energisummor visas för idag, i år och totalt, samt minskad CO₂.
- Fel (offline växelriktare eller tappad serverkontakt) visas tydligt med prickar och banner.

Översikt


Samlad realtidseffekt för hela anläggningen, andel av maxeffekt just nu, samt energi idag / i år / totalt och minskad CO₂.



☐ Godkänns av kund

Produktion idag

Stapeldiagram över produktionen per timme under dagen. Aktuell timme markeras i grönt så att man ser var på dygnskurvan anläggningen befinner sig.



☐ Godkänns av kund

SOS-anläggningen

De två växelriktarna (KOSTAL CI 30) sida vid sida med statuslampa, aktuell effekt, andel av maxeffekt och energisummor per enhet.



☐ Godkänns av kund

RSYD-anläggningen

Växelriktaren KOSTAL CI 100 med status, aktuell effekt, andel av maxeffekt och energisummor.



Solproduktion

RSYD-anläggningen

72,9 kW nu · 269,4 kWh idag

Omformare 1

KOSTAL CI 100

AKTUELL EFFEKT

72,9 kW

73% av maxeffekt

100,0 kW

Idag

269,4 kWh

I år

110,02 MWh

Totalt

320,02 MWh

Minskad CO₂

128,01 ton

● ● ● ● Uppdaterad 15:47:06

Mån 24 Aug. 15:47



Godkänns av kund

ADMINISTRATION – INLOGGNING

Inloggningsvy

Administrationen nås via inloggning. Två roller finns: **admin** (redigera anläggningar/växelriktare) och **superadmin** (full behörighet).

PV Monitor – Logga in



Godkänns av kund

Adminvy (begränsad behörighet)

PV Monitor – Administration

[Logga ut](#)

C:\Users\CeciliaJacobsson\s

+ Lägg till omformare

☐ Godkänns av kund

ADMINISTRATION – ROLL: SUPERADMIN

Superadminvy (full behörighet)

Superadmin kan dessutom ändra CO₂-faktor, lägga till/ta bort anläggningar, konfigurera schemalagd **databasbackup** (med komprimering och "Kör backup nu") samt byta inloggningslösenord under **Konton & lösenord** (lagras hashat).

PV Monitor – Administration

[Superadmin](#)[Logga ut](#)

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

Konfigfil

SOS

[Ta bort anläggning](#)

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☒
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☒

[Ta bort](#)[Ta bort](#)[+ Lägg till omformare](#)

RSYD

[Ta bort anläggning](#)

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☒

[Ta bort](#)[+ Lägg till omformare](#)[Spara ändringar](#)

Databasbackup (extern kopia)

Schemalagd kopia till lokal/monterad mapp eller user@server:/sökväg (scp, kräver SSH-nyckel).

Aktiverad



Var N:e timme (0 = daglig)

Tid (daglig)

Behåll antal kopior

Komprimering

Målplats (mapp eller user@server:/sökväg)

[Spara backup-inställningar](#)[Kör backup nu](#)

Senaste körning: 2026-08-24 11:50:45 – ok

Konton & lösenord

Byt inloggningslösenord (lagras hashat, inte i klartext). Gäller direkt.

Nytt admin-lösenord

Nytt superadmin-lösenord

[Spara lösenord](#)

☐ Godkänns av kund

Notering: Mätvärden i bilderna är simulerade. Vid driftsättning kopplas de riktiga KOSTAL-växelriktarnas IP-adresser in och simulatorn stängs av. Konfigfil-sökväg och lokala backup-sökvägar i adminvyerna hör till testmiljön.

Kundens underskrift / datum

Leverantörens underskrift / datum