

PV Monitor – solproduktionsövervakning

Vyer i systemet (värden är simulerade).

Översikt



Produktion idag

kWh
159

121,0 kW nu - 401,4 kWh totalt idag

79

0

16

19

22

01

04

07

10

13

Uppdaterad 15:33:59



Malmö stad

Fre 28 Aug. 15:33

SOS-anläggningen

43,6 kW nu · 150,5 kWh idag

Omformare 1

KOSTAL CI 30

AKTUELL EFFEKT

21,2 kW

71% av maxeffekt

30,0 kW

Idag

75,3 kWh

I år

33,00 MWh

Totalt

96,00 MWh

Minskad CO₂

38,40 ton

Omformare 2

KOSTAL CI 30

AKTUELL EFFEKT

22,3 kW

74% av maxeffekt

30,0 kW

Idag

75,3 kWh

I år

33,00 MWh

Totalt

96,00 MWh

Minskad CO₂

38,40 ton

● ● ● ● Uppdaterad 15:34:00



Malmö stad

Fre 28 Aug. 15:34

RSYD-anläggningen

77,4 kW nu · 250,9 kWh idag

Omformare 1

KOSTAL CI 100

AKTUELL EFFEKT

77,4 kW

77% av maxeffekt

100,0 kW

Idag

250,9 kWh

I år

110,00 MWh

Totalt

320,00 MWh

Minskad CO₂

128,00 ton

● ● ● ● ● Uppdaterad 15:34:02



Malmö stad

Fre 28 Aug. 15:34

Stolt leverantör



PV Monitor – Logga in

PV Monitor – Administration

[Admin](#)[Logga ut](#)

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

0.4

Sekunder per vy

15

Konfigfil

C:\Users\Cecilia.Jacobsson\s

SOS

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☒	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☒	Ta bort

[+ Lägg till omformare](#)

RSYD

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☒	Ta bort

[+ Lägg till omformare](#)[Spara anläggningar & omformare](#)

PV Monitor – Administration

Superadmin

Logga ut

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

Sekunder per vy

Konfigfil

0.4

15

/opt/pvmonitor/backend/conf

SOS

Ta bort anläggning

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	Ta bort

+ Lägg till omformare

RSYD

Ta bort anläggning

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	Ta bort

+ Lägg till omformare

+ Lägg till anläggning

Spara anläggningar & omformare

Databasbackup (extern kopia)

Schemalagd kopia till lokal/monterad mapp eller user@server:/sökväg (scp kräver SSH-nyckel).

Aktiverad

Var: No time (0 = daglig)

Tid (daglig)

Behåll antal kopior

Komprimering

0

03:00 AM

14

Gzip (.gz)

Måtplats (mapp eller user@server/sökväg)

pvmonitor-rsyd@213.115.181.168 pvmonitor-backup

Spara backup-inställningar

Kör backup nu

Senaste körning: 2025-09-28 03:00:17 – OK

Konton & lösenord

Byt inloggningslösenord (dagas hashat, inte i klartext). Gäller direkt.

Nytt admin-lösenord

Nytt superadmin-lösenord

lämna tomt = oförändrat

lämna tomt = oförändrat

Spara lösenord

Logotyper i sidfoten

Väl vilka logotyper som visas i sidfoten och i vilken ordning (sortera med pilarna). Du ansvarar själv för att filens format/storlek passar designen – helst PNG eller SVG med transparent bakgrund. "Vit" lagras om en röd logga till vit. Höjd styr hur stor den renderas.

Räddningstjänsten Syd

Vit

Höjd

54

px

Ta bort

Bredbandskompetens

Vit

Höjd

40

px

Ta bort

Ny logotyp (bildfil)

Alt-text

Choose File

No file chosen

Choose File

No file chosen

+ Lägg till logotyp

Spara logotyper

Bildsida

En extra sida i karusellen med en rubrik och en eller flera bilder centrerat (t.ex. samarbetspartner) – samma mall som övriga sidor, utan diagram. Aktivera, sätt rubrik och lägg till bilder. Använd transparent PNG/SVG för bäst resultat.

Visa bildsida

Rubrik

Stolt leverantör

Bakgrundston bakom bilderna (tonar mjukt ut mot sidorna – hjälper mörka bilder att synas)

X

Bredbandskompetens

Vit

Höjd

300

px

Ta bort

Ny bild

Alt-text

Choose File

No file chosen

Choose File

No file chosen

+ Lägg till bild

Spara bildsida

Nollställ produktionshistorik

Renar systemets egna data: tidsdiagrammets historik och senaste-cachen – t.ex. för att bli av med simulerad testdata vid driftbättring. Omformarnas energitotaler (dåglg & totalt) påverkas inte, de läses in på nytt från omformarna. Kan inte ångras.

Nollställ nu