



荷主登録[FR03-01]マニュアル

荷主登録

[FR03-01]

マニュアル

荷主登録画面の基本的な操作方法と

文言説明を記載しています。

2016/6/20

目次

・ 表紙	1p
・ 目次	2p
・ 荷主マスタ処理フロー	3p
・ 一般ユーザーの場合	
・ 管理者ユーザーの場合	
・ 荷主登録[FR03-01]操作説明	5p
・ 荷主登録[FR03-01]画面説明	7p

荷主マスタ処理フロー_一般ユーザーの場合

目次ページへ

①新規荷主登録

契約者側の業務

担当する荷主を登録します。

荷主登録

SR03_011

Logizard Zero

荷主と倉庫の関連付け

契約者側の業務

荷主編集

SR03_012

契約者様のユーザーが担当の荷主並びに倉庫を登録する処理の流れになります。

荷主倉庫設定

SR03_013

登録した荷主が

取り扱う倉庫を登録します。

倉庫ユーザー編集

SR03_014

登録可能

ユーザー数

例) 登録可能ユーザー数=5の場合

②荷主倉庫追加

新しい倉庫

の登録

登録済倉庫に

ユーザー登録

倉庫ユーザー編集

SR03_014

登録済の倉庫に

新たなユーザーを

登録します。

※) 予め設定されている荷主単位

の登録可能ユーザー数を超えた場合は、ログイン荷主倉庫の追加登録ができません。

※) 予め設定されている荷主単位

の登録可能ユーザー数を超えた場合は、荷主倉庫に対するログインユーザーの追加登録ができません。

荷主マスタ処理フロー_管理者ユーザーの場合

目次ページへ

①管理者ユーザーでログイン

契約者側の業務

Logizard Zero

登録荷主の確認

契約者側の業務

荷主編集

SR03_012

契約者様の管理者権限を持っているユーザーが既に登録済の荷主並びに倉庫にログインユーザーを登録する処理の流れになります。

荷主倉庫設定

SR03_013

登録した荷主が
取り扱う倉庫を
登録します。

倉庫ユーザー編集

SR03_014

登録可能
ユーザー数

※) 予め設定されている荷主単位
の登録可能ユーザー数に関係なく、ログイン荷主倉庫の追加登録が可能です。

例) 登録可能ユーザー数=5の場合

新しい倉庫
の登録

登録済倉庫に
ユーザー登録

倉庫ユーザー編集

SR03_014

登録済の倉庫に
新たなユーザーを
登録します。

※) 予め設定されている荷主単位
の登録可能ユーザー数に関係なく、荷主倉庫に対するログインユーザーの登録が可能です。

荷主登録[FR03-01]操作説明

目次ページへ

1) 荷主登録

1) 荷主編集

荷主名を入力します。
荷主の住所等の詳細情報を入力します。
[実行]ボタンを押すと、入力内容で荷主を登録します。
カンタン検索と詳細検索で登録済みの荷主を検索します。
検索条件に合った荷主マスタを表示します。

※[編集]ボタンを押すと、「荷主詳細編集」画面に遷移し、荷主ID毎の編集ができます。
[荷主倉庫設定]ボタンを押すと、「荷主倉庫設定[SR03-013]」画面に遷移し、荷主と倉庫を紐づけができます。

登録済みの荷主情報の編集ができます。

※荷主IDは変更できません。

[編集情報を登録する]にチェックを入れて[実行]ボタンを押すと、編集した内容で荷主マスタを更新します。

「荷主登録[SR03-011]」では、荷主情報を新規登録できます。

荷主登録[SR03-011]操作説明

荷主編集[SR03-012]操作説明

「荷主編集[SR03-012]」では、登録した荷主情報の編集ができます。

[荷主倉庫設定]ボタンを押すと、「荷主倉庫設定[SR03-013]」画面に遷移し、荷主と倉庫を紐づけができます。

1

2

3

1

2

3

4

登録状態を無効にする操作はできなくなりました。

解約等で荷主登録を無効にする場合は、

弊社担当のSEまたは営業にご連絡をお願い致します。

1)荷主倉庫設定

カンタン検索と詳細検索で、登録済の倉庫マスタを検索します。

検索した倉庫マスタを表示します。

選択に✓を入れて[実行]を押すと、荷主と倉庫の紐付けの設定ができます。

(登録状態が未使用の場合は紐付け設定をし、使用中の場合は紐付けを解除します。)

※[ユーザー編集]ボタンを押すと、「倉庫ユーザー編集」画面に遷移し、紐付けた荷主-倉庫単位で使用ユーザーの設定ができます。

[実行]ボタンを押すと、選択した荷主-倉庫の紐づけ処理を行います。

1)倉庫ユーザー編集

荷主倉庫設定[SR03-013]操作説明

倉庫ユーザー編集[SR03-014]操作説明

荷主編集画面で[荷主倉庫設定]ボタンを押すと、荷主倉庫設定[SR03-013]画面に遷移し、ボタンを押した荷主を登録済みの倉庫と紐づけることができます。(コンボ選択で登録済みの荷主を選択することもできます。)

荷主倉庫設定画面で[ユーザー編集]ボタンを押すと、倉庫ユーザー編集[SR03-014]画面に遷移し、ボタンを押した荷主-倉庫単位で使用ユーザーの設定を行うことができます。(コンボ選択で既に紐付け済みの荷主-倉庫の組み合わせを選択することもできます。)

2

荷主編集画面で[荷主倉庫設定]ボタンを押した荷主名が表示されます。

コンボ選択で登録済みの荷主を選択することも可能です。

1

3

4

荷主倉庫設定画面で[ユーザー編集]ボタンを押した

荷主名と倉庫名が表示されます。

コンボ選択で登録済みの荷主と倉庫を選択することも

可能です。

1

カンタン検索と詳細検索で、登録済のユーザーを検索します。

2

検索したユーザーを表示します。

選択に✓を入れて[実行]を押すと、荷主-倉庫単位で使用ユーザーの設定ができます。

登録状態の変更を行う場合は、対象の行をダブルクリックすると、コンボ選択で「未登録」「登録中」が選択できます。

ユーザーの権限ロールを変更したい場合は、[設定値]の行をダブルクリックすると、コンボ選択で設定値を選択できます。

該当のユーザーがPCでロジザードゼロを使用する場合は、[PC使用]にチェックを入れて下さい。

尚、管理者ユーザー(特権ユーザー)で新規登録を行う場合は、PC利用にはデフォルトで✓が入っています。

※PCを利用できるユーザーは1荷主あたり5ユーザーまでになります。(HTユーザーは無制限に設定できます。)

※PC使用の設定登録を行う場合は、登録状態が「登録中」で選択されていることをご確認下さい。

※新規登録したユーザーで、初めて荷主倉庫と関連付ける場合は、PC利用にチェックをいれた荷主倉庫でログイン荷主が登録されます。

また、この場合にPC利用に✓を入れないで、登録を行った場合はログイン荷主は未登録のまま登録されます。

3

編集・変更をしたい行の[選択]欄に✓を入れてください。

[選択したユーザーの登録状態を変更する]を実行すると、編集内容の登録をします。

4

荷主登録[FR03-01]画面説明

目次ページへ

契約者様の得意先である荷主を登録します。品番・取引先等各種マスタや出入荷データは荷主単位に保持されます。

同一倉庫で複数荷主の在庫を取り扱う場合は、荷主を追加登録します。

また、同一荷主の在庫を複数の倉庫で管理する場合は荷主の下に倉庫を追加登録します。

[荷主登録]画面

新規に荷主を登録する画面です。

[荷主編集]画面

登録した荷主情報を編集する画面です。

[荷主倉庫設定]ボタンを押すと、「荷主倉庫設定[SR03-013]画面に遷移し、荷主と倉庫を紐づけができます。

登録状態を無効にする操作はできなくなりました。

解約等で荷主登録を無効にする場合は、

弊社担当のSEまたは営業にご連絡をお願い致します。

項目

種別

説明

登録状態

ボタン

荷主の登録状態から、登録済みの荷主を検索します。

荷主ID

入力

荷主IDから登録済みの荷主を検索します。

荷主名

入力

荷主名から登録済みの荷主を検索します。

登録状態

ボタン

荷主の登録状態から、登録済みの荷主を検索します。

編集

ボタン

荷主詳細編集画面に遷移し、荷主情報の編集ができます。(荷主IDは変更できません。)

荷主倉庫

ボタン

荷主倉庫設定画面に遷移し、荷主と倉庫の紐づけ設定ができます。

登録状態

表示

登録した荷主の登録状態が表示されます。

荷主ID

表示

登録した荷主の荷主IDが表示されます。

荷主名

表示

登録した荷主の荷主名が表示されます。

荷主ID

表示

登録した荷主の荷主IDが表示されます。

荷主名

入力

登録した荷主の荷主名が表示されます。変更したい場合は、入力し直して下さい。

言語

選択

登録した荷主の言語が表示されます。変更したい場合は、選択し直して下さい。

荷主表示名

入力

登録した荷主の荷主表示名が表示されます。変更したい場合は、入力し直して下さい。

郵便番号

入力

登録した荷主の郵便番号が表示されます。変更したい場合は、入力し直して下さい。

国

選択

登録した荷主の国が表示されます。変更したい場合は、選択し直して下さい。

[荷主倉庫設定]画面

荷主編集画面で[荷主倉庫設定]ボタンを押すと、荷主倉庫設定[SR03-013]画面に遷移し、ボタンを押した荷主を登録済みの倉庫と紐づけることができます。(コンボ選択で登録済みの荷主を選択することもできます。)

[倉庫ユーザー編集]画面

荷主倉庫設定画面で[ユーザー編集]ボタンを押すと、倉庫ユーザー編集[SR03-014]画面に遷移し、ボタンを押した荷主-倉庫単位で使用ユーザーの設定を行うことができます。(コンボ選択で既に紐付け済みの荷主-倉庫の組み合わせを選択することもできます。)

1. FR03_01.pdf
2. OP007_rosisatoZero-LINK_CrossMallLian-Xi.pdf
3. OP007_rosisatoZero-LINK_ShopifyLian-Xi.pdf
4. Ge-Bie-Ji-Neng-Shuo-Ming-Shu-01_Xie-Chu-He-_Yin-Dang-Chu-Li-2-Tong-Yi-Chu-He-Xian-matomeJi-Neng.pdf
5. Ge-Bie-Ji-Neng-Shuo-Ming-Shu-02_Kun-Bao-Xing-Tai.pdf
6. 01_ZEROGai-Yao.pdf
7. 03_Gong-Tong-Cao-Zuo-maniyuaru.pdf
8. 04_Dao-Ru-maniyuaru.pdf
9. 05_Ding-Qi-Tong-Fan-Dao-Ru-maniyuaru.pdf
10. OP001_Hou-Fu-iTong-Kun-ohusiyon.pdf
11. OP004_nekusutoensinLian-Xi.pdf