UI自动化测试-Airtest-IDE工具安装

AirtestIDE的系统运行要求

1) Windows

- Microsoft Windows 7/8/10 (64bit / 32bit)
- Python 2.7 或更高

2) macOS

- macOS 10.12.1 或更高
- Python 2.7 或更高

安装

如何下载

AirtestIDE的官网下载地址,请访问这里



IDE工具所有版本下载地址,请访问这里

备注:Windows请根据系统是32位还是64位版本,下载官网上对应的zip包

下载


- Windows64: AirtestIDE-win64-win-1.2.14.zip
- Windows32: AirtestIDE-win32-win-1.2.14.zip
- Mac: AirtestIDE-mac-1.2.14.dmg

如何安装

安装教程(Windows):

找到下载的AirtestIDE zip文件,并且解压解压后打开该文件夹,双击AirtestIDE.exe 即可启动


备注:为了方便下次运行airtest,我们可以为.exe执行文件生成一个快捷方式放在桌面,下次启动直接点击快捷方式的图标就可以了



安装教程(Mac OS):

下载AirtestIDE.dmg后双击解压,将 AirtestIDE.app 拖入应用程序 Application 文件夹中即可





常见问题

启动闪退

若打开AirtestIDE时闪退,请先确认系统版本是否在支持范围内(Mac系统版本低于10.12.1无法运行),Windows可尝试更新显卡驱动后重试

1) Windows

关于启动启动闪退如何处理

Windows系统下需要打开IDE文件夹,按住Shift+鼠标右键打开菜单,选择"在此处打开命令窗口"输入下面的命令(如下图)

- 1 cd AirtestIDE
- 2 .\AirtestIDE.exe

警告: PowerShell 检测到你可能正在使用屏幕阅读器,并且已出于兼容性目的禁用 PSReadLine。如果要重新启用它,请运行"Import-Module PSReadLine"。
PS C:\Users\v. tangym\Downloads\AirtestIDE-win-1. 2. 13\sqrtatestIDE
PS C:\Users\v. tangym\Downloads\AirtestIDE-win-1. 2. 13\sqrtatestIDE\sqrtatestIDE\cdots

2) macOS

- 第一次启动时可能会有闪退问题,再次启动即可正常使用
- 若在使用中出现闪退或异常问题,可以使用命令行终端来打开应用:
 - 打开 终端 ,输入 \$ cd /Applications 进入应用程序文件夹
 - 运行指令 \$./AirtestIDE.app/Contents/MacOS/AirtestIDE 即可打开AirtestIDE
- 若MacOS提示应用来自身份不明的开发者,阻止打开应用的话,可以参考苹果官网的帮助文档上的操作步骤:
 - 在Mac上的 访达 中,进入应用程序文件夹,找到想打开的应用,例如 AirtestIDE.app
 - 按住 Control 键点按应用图标,然后从快捷键菜单中选取"打开"