

TB Volume

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Passt den Pegel präzise an und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Stereobild stabil bleibt und Ausgangsspitzen geschützt werden.

Was dieses Plug-in löst

Eine einfache Verstärkungsstufe ist für Automatisierung, Trimmung und Pegelanpassung nützlich, aber viele Dienstprogramme umgeben sie mit Pegelanzeigen und Routing, die grundlegende Arbeiten verlangsamen. TB Volume behält einen zugrunde liegenden Pegelwert und ermöglicht die Anzeige in dB oder einer von gleicher Lautstärke inspirierten Prozentskala, ohne dass sich der Klang ändert, wenn der Modus wechselt.

Was Sie erwarten können

- Fast und wiederholbare Niveautrimmung
- Mode Umschalten ohne Verstärkungssprung
- Clean Automatisierung einer normalisierten Steuerung
- Stereo-verknüpfter Spitzenschutz im bereitgestellten Design

Wie es funktioniert

TB Volume ist eine kontrollierte Verstärkungsstufe für präzise Pegeländerungen. Es passt die Lautstärke an und hält gleichzeitig das Verhältnis zwischen den Stereokanälen stabil, sodass es sich für die Automatisierung, das Anpassen von Abschnitten oder das Erstellen sauberer Überblendungen ohne Hinzufügen von Ton eignet.


Wählen Sie den zur Aufgabe passenden Betriebsmodus, stellen Sie die gewünschte Stufe ein und nutzen Sie den Spitzenschutz, wenn durch die Änderung neue Überlastungen entstehen könnten. Beurteilen Sie das Ergebnis im Gesamtmix: Eine technisch gleiche Lesart kann sich je nach Arrangement und umgebendem Material dennoch unterschiedlich anfühlen.

Schnellstart

- 1 Wählen Sie dB oder Prozentanzeige.
- 2 Stellen Sie den Pegel ein, während Sie den Downstream-Bus überwachen.

- 3** Verwenden Sie Bypass für einen echten Pegelvergleich.
- 4** Schreiben Sie die Automatisierung auf Normalized Level.
- 5** Kopffreiheit lassen; Verlassen Sie sich bei der routinemäßigen Leistungssteigerung nicht auf Spitzenschutz.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Mode

Der Modus dB verwendet eine herkömmliche Verstärkungsanzeige, während der Prozentmodus denselben zugrunde liegenden Pegel in einer vereinfachten Skala darstellt. Durch Ändern von Mode wird die Präsentation geändert, nicht der aktuelle Audiopegel.

Normalized Level

Normalized Level wird durch den ausgewählten Anzeigemodus abgebildet. Seine Mittelposition ist die neutrale Referenz, daher führt eine Änderung der Anzeige nicht zu einem Verstärkungssprung.

Spitzenschutz

Das eingesetzte Design umfasst einen Stereo-Linked-Probe-Peak-Schutz mit kurzem Look-Ahead nahe dem Vollausschlag. Behandeln Sie es als Sicherheit, nicht als Mastering-Limiter.

Automatisierung

Automatisieren Sie den normalisierten Pegel für Überblendungen und Szenenwechsel. Da beide Anzeigemodi denselben Wert ansprechen, erwarten Sie keine separaten Automatisierungsspuren für dB und Prozent.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Mode	Wählt aus, wie sich das Plug-In oder der aktuelle Abschnitt verhält. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Normalized Level	Legt den Ausgangspegel auf einer einfachen Skala von null bis eins fest, wenn eine prozentuale Steuerung bevorzugt wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Praktische Anwendungen

Level passend

- Platzieren Sie TB Volume nach dem Prozessor, der bewertet wird.
- Passen Sie den Pegel an, bis die umgangene und verarbeitete Lautstärke übereinstimmen.
- Treffen Sie die klangliche Entscheidung erst nach der Abstimmung.

Erwartetes Ergebnis: Vergleiche spiegeln eher den Verarbeitungscharakter wider als die Tendenz, lauter ist besser.

Simple verblassen

- Wählen Sie den bevorzugten Anzeigemodus.
- Automatisieren Sie Normalized Level von der Stille zum Ziel.
- Verwenden Sie die Kurvenform DAW, um den Fade zu definieren.

Erwartetes Ergebnis: Mit einer Automatisierungsspur wird ein sauberer Stereo-Link-Fade erstellt.

Häufige Fallstricke

Der Spitzenwertschutz ist keine echte Spitzenwert-Mastering-Kontrolle. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Bei „Prozent“ handelt es sich um eine Anzeigezuordnung, nicht um eine lineare wahrgenommene Lautstärke für jede Quelle. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Große Boosts erhöhen das Grundrauschen und den Pegel der nachgeschalteten Verarbeitung. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.