

TB Resonator

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Hace que el sonido entrante suene como un cuerpo afinado, creando un tono y un sostenido similar al de un instrumento.

Qué resuelve este complemento

EQ puede enfatizar las frecuencias existentes pero no puede crear el comportamiento sostenido de un objeto resonante. La reverberación crea espacio pero no un cuerpo musical definido. TB Resonator excita ocho modos estables para que la batería, el ruido, las guitarras, las voces y los efectos puedan sonar como cuerdas, madera, metal, cámaras o percusión afinada.

lo que puedes esperar

- Resonancia afinada de C1 a C7
- Movimiento continuo del cuerpo desde suave hasta cuerda y metal.
- Comportamiento de excitación de golpe a impulso
- Memory de cuerpo corto a cola de 30 segundos

como funciona

TB Resonator trata la entrada como una excitación para un cuerpo virtual sintonizado. Los golpes cortos hacen que el cuerpo suene, mientras que los sonidos sostenidos lo siguen alimentando, convirtiendo el ruido, la percusión o el habla en material afinado que puede comportarse como un instrumento nuevo.

Tune establece el centro musical, Body cambia el carácter resonante, Touch controla cómo lo excita la entrada y Memory determina cuánto tiempo permanece activa la respuesta. Mix coloca el instrumento resonante detrás o delante del original. Primero configure la afinación, luego equilibre el toque y la memoria para obtener la jugabilidad deseada.

Inicio rápido

- 1 Establezca Tune en la canción o el tono del objeto deseado.
- 2 Elija Body escuchando la estructura de intervalos.
- 3 Establezca Touch para el comportamiento de la fuente golpeada o sostenida.

- 4** Establezca Memory para la caída requerida.
- 5** Levante Mix hasta que el cuerpo resonante se asiente correctamente.
- 6** Deje espacio libre para modos superpuestos.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Tune

Establece el centro de resonancia de C1/32,7 Hz a C7/2093 Hz.

Body

Se mueve continuamente a través de relaciones modales suaves, parecidas a cuerdas y metálicas. Cambia la armonía y la impresión material.

Touch

Pasa de la excitación orientada al golpe hacia el impulso sostenido. La configuración Low favorece los transitorios; Los ajustes altos permiten energía continua para mantener el cuerpo activo.

Memory

Controla cuánto tiempo continúa el cuerpo resonante. Las configuraciones largas pueden sostener frases y consumir espacio libre.

Mix

Fusiona el cuerpo resonante con la fuente. En Mix alto, el complemento se comporta más como un instrumento excitado por la entrada.

Programas

Los programas cubren cámaras, cuerdas, tambores afinados, guitarra simpática, vidrio vocal, tilo, campanas, flores y drones impulsados.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Body	Mueve el material resonante de suave y de madera a brillante y metálico. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Memory	Establece cuánto tiempo sigue sonando el cuerpo resonante después de que la entrada se desvanece. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.
Mix	Combina el sonido original con el sonido procesado. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Touch	Cambia la forma en que se excita el cuerpo, desde un golpe corto a un tono impulsado continuamente. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Tune	Elige la nota o el tono resonante utilizado por el efecto. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.

Usos prácticos

tambor afinado

- Utilice un Tune bajo o medio.
- Establezca Touch hacia Strike.
- Utilice Memory de corto a medio.
- Elija un Body menos metálico y un Mix moderado.

Resultado esperado: El tambor adquiere un cuerpo musical claro y controlado.

Dron ambiental

- Utilice un Tune estable.
- Establezca Touch hacia Drive.
- Utilice Memory largo y uno metálico o de cuerda Body.
- Automatiza Mix lentamente.

Resultado esperado: La energía de fuente sostenida excita un instrumento resonante de larga evolución.

Errores comunes

El Memory largo permite colas después de que se detiene el transporte. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Las notas resonantes pueden entrar en conflicto con la clave de la canción. Introduzca el complemento una nota clara a la vez, confirme la clave musical o el objetivo y reduzca la corrección o variación si el resultado se vuelve inestable.

High Mix y la excitación superpuesta pueden generar picos rápidamente. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.