

TB Exciter

Version: 1.1.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-11

Übersicht

Öffnet dumpfe Höhen und sorgt für mehr Luft, Klarheit und kontrollierte harmonische Details, ohne den Originalklang zu zerstören.

Was dieses Plug-in löst

Ein hochwertiger EQ kann nur die Helligkeit erhöhen, die bereits vorhanden ist, und eine Vollbandsättigung kann die Quelle verwischen, während versucht wird, Details hinzuzufügen. TB Exciter behält das Originalsignal bei und fügt eine dedizierte Oberfrequenzebene hinzu, was Musikern und Sounddesignern eine schnelle Möglichkeit gibt, Luft, Artikulation und Feinschliff zu entfalten, ohne den gesamten Ton neu aufbauen zu müssen.

Was Sie erwarten können

- Ein klareres, offeneres oberes Ende, ohne die Quelle zu verdünnen
- Eine Wahl zwischen abgerundeter Wärme und klarer harmonischer Definition
- Stereoerweiterung nur für die hinzugefügte Höherebene
- Schnelle Ausgangspunkte für Mixe, Vocals, Drums und Instrumente

Wie es funktioniert

TB Exciter behält das ursprüngliche Signal bei und baut daneben eine separate Oberfrequenzschicht auf. Diese Schicht kombiniert eine sanfte Öffnung des oberen Endes mit neuen Harmonischen auf niedrigem Niveau, sodass das Ergebnis Details offenbaren kann, die eine einfache Hochpegelanhebung nicht erzeugen kann, während gleichzeitig die breite Tonveränderung der Vollbandsättigung vermieden wird.

Bright legt fest, wie viel von der hinzugefügten Ebene zu hören ist, Clarity ändert seine harmonische Textur von rund und warm zu hell und klar, und Focus entscheidet, ob es im Präsenzbereich beginnt oder in der Nähe der höchsten Luft bleibt. Width verteilt nur die hinzugefügte Ebene, während Level die Verstärkungsanpassung beendet, ohne die ursprüngliche Stereomitte zu verschieben.

Schnellstart

- 1** Wählen Sie Factory Default oder eine quellenspezifische Werksvoreinstellung.
- 2** Erhöhen oder senken Sie Bright, bis sich das obere Ende öffnet, ohne zum Hauptereignis zu werden.
- 3** Verschieben Sie Focus, um zu entscheiden, ob der Effekt Präsenz und Angriff oder nur die höchste Luft unterstützt.
- 4** Verwenden Sie Clarity, um einen runderen Glanz oder einen saubereren Glanz zu wählen.
- 5** Passen Sie Width nur bei Stereomaterial an und verwenden Sie dann Level, um die umgangene Lautstärke anzupassen.
- 6** Hören Sie sich das komplette Arrangement an und speichern Sie die Sitzung, sobald die Quelle ihre ursprüngliche Rolle behält.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Bright, Clarity und Focus

Bright legt fest, wie viele Details der oberen Frequenz hinzugefügt werden. Clarity verschiebt die neue harmonische Textur von rund und warm hin zu leicht und klar. Focus entscheidet darüber, ob die Wirkung in die Präsenz und den Angriff reicht oder sich auf Luft und Glanz konzentriert.

Width und Level

Width ändert nur die Stereospreizung der hinzugefügten oberen Frequenzebene, wobei die ursprüngliche Mitte und Platzierung erhalten bleiben. Level kürzt das fertige Ergebnis für Spielraum und einen fairen Bypass-Vergleich.

Werksvoreinstellungswähler

Dreißig Werksvoreinstellungen sind in den Gruppen Essential, Mix / Master, Vocal, Drums und Instruments organisiert. Beim Bearbeiten einer geladenen Voreinstellung wird ihrem Namen ein Sternchen hinzugefügt. Bei erneuter Auswahl werden die ursprünglichen Werte wiederhergestellt.

Sammlung werkseitiger Voreinstellungen

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
Bass Definition, Orchestral Sheen.

Aktive Wertanzeige und Glitzerfeld

Die mittlere Anzeige zeigt das aktuell ausgewählte Steuerelement und seinen Wert. Das animierte Sparkle Field spiegelt die fünf Steuerungseinstellungen als visuelles Feedback wider; Es handelt sich nicht um ein Eingangsspektrum oder Pegelmessgerät.

Knob-Interaktion und Session-Recall

Ziehen Sie vertikal, um einen Regler anzupassen, und doppelklicken Sie darauf, um zur Werkseinstellung zurückzukehren. Zu den Steuerelementen gehören Tastaturfokus, zugängliche Namen, Beschreibungen und Tooltips. Die Sitzung DAW ruft alle fünf Steuerwerte und den ausgewählten Werksvoreinstellungstatus ab.

Bypass

Die Umgehung von DAW ermöglicht einen direkten Vergleich, während der Verarbeitungspfad ausgerichtet bleibt. Passen Sie den endgültigen Hörpegel an Level an, bevor Sie entscheiden, ob die zusätzliche Helligkeit wirklich hilft.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bright	Legt fest, wie viel der dedizierten oberen Frequenzschicht neben dem Originalsignal hinzugefügt wird. Stellen Sie dies zuerst ein. Erhöhen Sie den Wert, bis sich die Quelle öffnet, und weichen Sie dann zurück, wenn Atem, Zischen, Becken oder Konsonanten zu dominieren beginnen.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Passen Sie zuerst Level an und vergleichen Sie dann dieselbe kurze Passage mit Bypass, damit zusätzliche Lautstärke nicht mit besserem Klang verwechselt wird.
Clarity	Verändert die hinzugefügte harmonische Textur von rund und warm hin zu leicht, klar und funkelnd. Wählen Sie die Textur aus, nachdem Bright und Focus nahe beieinander liegen. Senken Sie es ab, um eine abgerundete Politur zu erhalten. Erhöhen Sie ihn für eine hellere, deutlichere Kante.
Focus	Wählt aus, wo die obere Frequenzebene beginnt. Niedrigere Einstellungen erreichen Präsenz und Attack; Höhere Einstellungen konzentrieren sich auf Luft und Glanz. Bewegen Sie ihn tiefer, wenn Präsenz und Angriff Hilfe benötigen, oder höher, wenn sich nur Luft und Glanz ändern sollen.
Level	Legt den endgültigen Ausgabepegel fest, nachdem die ursprüngliche und die hinzugefügte Ebene kombiniert wurden. Nutzen Sie es für Headroom und einen fairen Bypass-Vergleich; Das Plug-in enthält keinen Endlimiter.
Width	Ändert nur die Stereospreizung der hinzugefügten oberen Frequenzebene, während das Originalbild erhalten bleibt. Verwenden Sie es auf Stereomaterial, nachdem sich der Ton stabilisiert hat, und prüfen Sie Mono, bevor Sie eine extreme Streuung beibehalten.

Praktische Anwendungen

Mix- oder Master-Finishing

- Beginnen Sie mit Mix Bus Polish, Warm Master Silk oder Clear Master Air.
- Verwenden Sie eine eingeschränkte Einstellung für Bright und belassen Sie Focus im oberen Teil der Quelle.
- Halten Sie Width nahe am Originalbild und passen Sie Level sorgfältig an die Umgehung an.

Erwartetes Ergebnis: Der Mix fühlt sich offener und vollendeter an, während Mitte, Bass und Gesamtbalance stabil bleiben.

Luft für den Leadgesang

- Beginnen Sie mit Lead Vocal Air oder Intimate Vocal Glow.
- Verwenden Sie Focus, um nützliche Atmung und Artikulation von harten Konsonanten zu trennen.
- Wählen Sie Clarity passend zur Stimme und halten Sie dann Width zurückhaltend, damit der Gesang fest zentriert bleibt.

Erwartetes Ergebnis: Worte und Atemzüge sind klarer lesbar, ohne dass sich die Stimme von der Mischung getrennt fühlt.

Hintergrundgesang oder Pad-Halo

- Wählen Sie „Background Vocal Wide“ oder „Synth Halo“.
- Legen Sie Bright und Clarity fest, bevor Sie die hinzugefügte Ebene erweitern.
- Erhöhen Sie Width nur, bis die Mitte Platz hat und die Stereokanten in Mono stabil bleiben.

Erwartetes Ergebnis: Die hinzugefügte hohe Textur umgibt den Hauptklang, während die Originalquelle fest zentriert bleibt.

Akustisches Detail

- Beginnen Sie mit Acoustic String Detail oder Piano Hammer Air.
- Senken Sie Focus, bis die Details zu Anschlag, Saiten oder Hammer besser lesbar sind.
- Gehen Sie Bright zurück, wenn Handgeräusche oder Raumrauschen Aufmerksamkeit erregen.

Erwartetes Ergebnis: Kleine Leistungsdetails kehren zurück, ohne das Instrument in eine spröde oder überbearbeitete Schicht zu verwandeln.

Rettung eines dunklen Tracks

- Beginnen Sie mit Dark Track Rescue oder Bass Definition.
- Bewegen Sie Focus tiefer, um sowohl Präsenz als auch Luft zu erreichen.
- Verwenden Sie eine klarere Einstellung Clarity nur, wenn die Quelle noch definiert werden muss, und reduzieren Sie dann Level für Spielraum.

Erwartetes Ergebnis: Eine verschleierte Quelle bewegt sich vorwärts und lässt sich leichter platzieren, ohne ihr Tieffrequenzgewicht zu verlieren.

Häufige Fallstricke

TB Exciter ist kein De-Esser oder Rauschentferner; Zischen, Zischlaute und raue Becken können mit zunehmender Öffnung des oberen Endes stärker wahrgenommen werden. Beherrschen Sie das Problem zunächst durch Bearbeiten, EQ oder De-Essing, und fügen Sie dann nur die Helligkeit hinzu, die die bereinigte Quelle unterstützen kann.

Wenn die hinzugefügte Ebene wie ein separater Verzerrungseffekt klingt, ist die Verarbeitung stärker, als die Quelle unterstützen kann. Senken Sie zuerst Bright ab, bewegen Sie dann Clarity zur runderen Seite, bevor Sie den Rest des Klangs ändern.

Width ändert nur die hinzugefügte Stereoebene und hat daher kaum praktische Auswirkungen auf eine Monoquelle. Bewerten Sie Width anhand von Stereomaterial und verwenden Sie Bright, Focus und Clarity für sinnvolle Änderungen an Monoquellen.

Es gibt keinen internen Limiter; Starke Einstellungen für Bright, Width und Level können mehr Spielraum als erwartet beanspruchen. Reduzieren Sie Level und lassen Sie Ausgabespielraum, bevor Sie Bright oder Width erneut erhöhen.

Eine zusätzliche Lautstärke kann jede Einstellung beeindruckender erscheinen lassen, auch wenn der Ton nicht besser ist. Trimmen Sie Level, bis sich die umgangene und die aktive Wiedergabe gleich laut anfühlen, und vergleichen Sie dann Ton und Details.