

TB Exciter

Version: 1.1.0 | Date des documents: 2026-08-11

Aperçu

Ouvre une extrémité supérieure terne et ajoute de l'air, de la clarté et des détails harmoniques contrôlés sans séparer le son original.

Ce que ce plug-in résout

Un EQ haut de gamme ne peut augmenter que la luminosité déjà présente, et la saturation pleine bande peut brouiller la source tout en essayant d'ajouter des détails. TB Exciter conserve le signal d'origine intact et ajoute une couche dédiée aux hautes fréquences, offrant aux musiciens et aux concepteurs sonores un moyen rapide de révéler l'air, l'articulation et le polissage sans reconstruire l'ensemble du son.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Un haut de gamme plus clair et plus ouvert sans éclaircir la source
- Un choix entre une chaleur ronde et une définition harmonique nette
- Élargissement stéréo appliqué uniquement à la couche d'aigus ajoutée
- Points de départ rapides pour les mixages, voix, batteries et instruments

Comment ça marche

TB Exciter conserve le signal d'origine intact et crée une couche de fréquence supérieure distincte à côté de lui. Cette couche combine une ouverture douce du haut de gamme avec de nouvelles harmoniques de bas niveau, de sorte que le résultat peut révéler des détails qu'un simple boost de haut niveau ne peut pas créer tout en évitant le large changement de tonalité d'une saturation pleine bande.

Bright définit la quantité de couche ajoutée audible, Clarity change sa texture harmonique de ronde et chaude à claire et claire, et Focus décide si elle commence dans la région de présence ou reste autour de l'air le plus élevé. Width répartit uniquement la couche ajoutée, tandis que Level termine la correspondance de gain sans déplacer le centre stéréo d'origine.

Démarrage rapide

- 1** Choisissez Factory Default ou un préréglage d'usine spécifique à la source.
- 2** Augmentez ou diminuez Bright jusqu'à ce que l'extrémité supérieure s'ouvre sans devenir l'événement principal.
- 3** Déplacez Focus pour décider si l'effet prend en charge la présence et l'attaque ou uniquement l'air le plus élevé.
- 4** Utilisez Clarity pour choisir une lueur plus ronde ou un éclat plus propre.
- 5** Ajustez Width uniquement sur le matériel stéréo, puis utilisez Level pour faire correspondre le volume contourné.
- 6** Écoutez l'arrangement complet et sauvegardez la session une fois que la source conserve son rôle d'origine.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Bright, Clarity et Focus

Bright définit la quantité de détails de fréquence supérieure ajoutés. Clarity fait passer la nouvelle texture harmonique de ronde et chaleureuse à claire et claire. Focus décide si l'effet s'étend jusqu'à la présence et l'attaque ou reste concentré sur l'air et la brillance.

Width et Level

Width modifie uniquement la répartition stéréo de la couche de fréquence supérieure ajoutée, laissant le centre et l'emplacement d'origine intacts. Level ajuste le résultat final pour la marge et une comparaison de contournement équitable.

Sélecteur de préréglage d'usine

Trente préréglages d'usine sont organisés en groupes Essential, Mix / Master, Vocal, Drums et Instruments. La modification d'un préréglage chargé ajoute un astérisque à son nom ; le sélectionner à nouveau restaure ses valeurs d'origine.

Collection de préréglages d'usine

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
Bass Definition, Orchestral Sheen.

Affichage actif et champ scintillant

L'affichage central affiche le contrôle actuellement sélectionné et sa valeur. Le Sparkle Field animé reflète les cinq paramètres de contrôle sous forme de retour visuel ; ce n'est pas un spectre d'entrée ou un indicateur de niveau.

Interaction des boutons et rappel de session

Faites glisser verticalement pour ajuster un bouton et double-cliquez dessus pour revenir à sa valeur par défaut. Les contrôles incluent le focus clavier, les noms accessibles, les descriptions et les info-bulles. La session DAW rappelle les cinq valeurs de contrôle et l'état prédéfini d'usine sélectionné.

Bypass

Le contournement DAW fournit une comparaison directe tout en gardant le chemin de traitement aligné. Faites correspondre le niveau d'écoute final avec Level avant de décider si la luminosité ajoutée est réellement utile.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bright	Définit la quantité de couche de fréquence supérieure dédiée qui est ajoutée à côté du signal d'origine. Réglez ceci en premier. Relevez-le jusqu'à ce que la source s'ouvre, puis reculez si le souffle, le sifflement, les cymbales ou les consonnes commencent à dominer.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Faites d'abord correspondre Level, puis comparez le même passage court avec le contournement afin qu'un volume supplémentaire ne soit pas confondu avec un meilleur son.
Clarity	Change la texture harmonique ajoutée de ronde et chaude à légère, claire et pétillante. Choisissez la texture une fois que Bright et Focus sont proches. Abaissez-le pour un vernis arrondi ; soulevez-le pour un bord plus léger et plus explicite.
Focus	Choisit où commence la couche de fréquence supérieure. Les réglages inférieurs atteignent la présence et l'attaque ; les réglages plus élevés se concentrent sur l'air et la brillance. Déplacez-le plus bas lorsque la présence et l'attaque ont besoin d'aide, ou plus haut lorsque seuls l'air et l'éclat doivent changer.
Level	Définit le niveau de sortie final une fois les calques d'origine et ajoutés combinés. Utilisez-le pour la marge et une comparaison de contournement équitable ; le plug-in n'inclut pas de limiteur final.
Width	Modifie uniquement la répartition stéréo de la couche de fréquence supérieure ajoutée tout en laissant l'image d'origine en place. Utilisez-le sur du matériel stéréo une fois la tonalité réglée et vérifiez le mono avant de conserver une diffusion extrême.

Utilisations pratiques

Finition du mix ou du master

- Commencez par Mix Bus Polish, Warm Master Silk ou Clear Master Air.
- Utilisez un paramètre Bright restreint et conservez Focus dans la partie supérieure de la source.
- Gardez Width proche de l'image d'origine et faites soigneusement correspondre Level pour éviter le contournement.

Résultat attendu: Le mix semble plus ouvert et fini tandis que son centre, ses graves et son équilibre général restent stables.

Aération de la voix principale

- Commencez par Lead Vocal Air ou Intimate Vocal Glow.
- Utilisez Focus pour séparer la respiration et l'articulation utiles des consonnes dures.
- Choisissez Clarity en fonction de la voix, puis maintenez Width retenu pour que la voix reste fermement centrée.

Résultat attendu: Les mots et le souffle sont plus clairs sans que la voix ne semble déconnectée du mixage.

Accompagnement vocal ou halo de pad

- Choisissez Background Vocal Wide ou Synth Halo.
- Définissez Bright et Clarity avant d'élargir le calque ajouté.
- Augmentez Width uniquement jusqu'à ce que le centre ait de la place et que les bords stéréo restent stables en mono.

Résultat attendu: La texture élevée ajoutée entoure le son principal tandis que la source originale reste fermement centrée.

Détail acoustique

- Commencez par Acoustic String Detail ou Piano Hammer Air.
- Abaissez Focus jusqu'à ce que les détails du crocheting, des cordes ou du marteau deviennent plus faciles à lire.
- Reculez Bright si le bruit de manipulation ou le sifflement de la pièce commence à attirer l'attention.

Résultat attendu: Les petits détails de performance reviennent sans transformer l'instrument en une couche cassante ou surtraitée.

Sauvetage d'une piste sombre

- Commencez par Dark Track Rescue ou Bass Definition.
- Déplacez Focus plus bas pour atteindre la présence ainsi que l'air.
- Utilisez un paramètre Clarity plus clair uniquement si la source a encore besoin d'être définie, puis réduisez Level pour la marge.

Résultat attendu: Une source voilée avance et devient plus facile à placer sans perdre son poids basse fréquence.

Pièges courants

TB Exciter n'est ni un de-esser ni un réducteur de bruit ; le souffle, les sifflantes et les cymbales agressives peuvent devenir plus audibles à mesure que l'aigu s'ouvre. Traitez d'abord le problème par l'édition, l'égalisation ou le de-essing, puis n'ajoutez que la brillance que la source nettoyée peut supporter.

Si la couche ajoutée ressemble à un effet de distorsion séparé, le traitement est plus puissant que ce que la source peut prendre en charge. Abaissez d'abord Bright, puis déplacez Clarity vers le côté le plus rond avant de modifier le reste du son.

Width modifie uniquement la couche stéréo ajoutée et a donc peu d'effet pratique sur une source mono. Jugez Width sur du matériel stéréo et utilisez Bright, Focus et Clarity pour des changements significatifs sur des sources mono.

Il n'y a pas de limiteur interne ; Des paramètres Bright, Width et Level forts peuvent utiliser plus de marge que prévu. Réduisez Level et laissez une marge de sortie avant d'augmenter à nouveau Bright ou Width.

Un volume sonore supplémentaire peut rendre n'importe quel réglage plus impressionnant, même lorsque le son n'est pas meilleur. Coupez Level jusqu'à ce que la lecture contournée et active soit également forte, puis comparez le ton et les détails.