

# TB Exciter

Version: 1.1.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-11

## Översikt

**Öppnar en tråkig övre ände och tillför luft, klarhet och kontrollerade harmoniska detaljer utan att dra isär originalljudet.**

### Vad denna plug-in löser

En höghylla EQ kan bara höja ljusstyrkan som redan finns, och fullbandsmättnad kan göra källan suddiga samtidigt som man försöker lägga till detaljer. TB Exciter behåller den ursprungliga signalen intakt och lägger till ett dedikerat övre frekvensskikt, vilket ger musiker och ljuddesigners ett snabbt sätt att avslöja luft, artikulation och polering utan att bygga om hela tonen.

### Vad du kan förvänta dig

- En tydligare, mer öppen toppände utan att källan tunnas ut
- Ett val mellan rundad värme och skarp harmonisk definition
- Stereobreddning som endast påverkar det tillagda högfrekvenslagret
- Snabba utgångspunkter för mixar, sång, trummor och instrument

## Hur det fungerar

TB Exciter behåller den ursprungliga signalen intakt och bygger ett separat övre frekvensskikt bredvid den. Det lagret kombinerar en mjuk öppning av den övre änden med nya övertoner på låg nivå, så resultatet kan avslöja detaljer som en enkel höghyllförstärkning inte kan skapa samtidigt som man undviker den breda tonala förändringen av fullbandsmättnad.

Bright ställer in hur mycket av det tillagda lagret som hörs, Clarity ändrar sin harmoniska textur från rund och varm mot ljus och klar, och Focus avgör om den börjar i närvaroområdet eller stannar runt den högsta luften. Width sprider endast det tillagda lagret, medan Level avslutar förstärkningsmatchningen utan att flytta det ursprungliga stereocentret.

## Snabbstart

- 1 Välj Factory Default eller en källspecifik fabriksförinställning.
- 2 Höj eller sänk Bright tills den övre änden öppnar utan att bli huvudeventet.
- 3 Flytta Focus för att avgöra om effekten stöder närvaro och attack eller bara den högsta luften.
- 4 Använd Clarity för att välja ett rundare sken eller en renare gnistra.
- 5 Justera Width endast på stereomaterial och använd sedan Level för att matcha den förbikopplade ljudstyrkan.
- 6 Lyssna i hela arrangemanget och spara sessionen när källan behåller sin ursprungliga roll.

## Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

### Bright, Clarity och Focus

Bright ställer in hur mycket övre frekvensdetaljer som läggs till. Clarity flyttar den nya harmoniska texturen från rund och varm mot lätt och klar. Focus avgör om effekten når ner till närvaro och attack eller förblir koncentrerad på luft och glans.

### Width och Level

Width ändrar endast stereospridningen för det tillagda övre frekvensskiktet, vilket lämnar det ursprungliga mitten och placeringen intakta. Level trimmar det färdiga resultatet för utrymme och en rättvis förbikopplingsjämförelse.

### Fabriksinställningsväljare

Trettio fabriksförinställningar är organiserade i grupperna Essential, Mix / Master, Vocal, Drums och Instruments. Redigering av en laddad förinställning lägger till en asterisk till dess namn; Om du väljer den igen återställs dess ursprungliga värden.

## Fabriksförinställd samling

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.  
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,  
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,  
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:  
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.  
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,  
Bass Definition, Orchestral Sheen.

## Aktiv värdevisning och gnistfält

Mittavläsningen visar den för närvarande valda kontrollen och dess värde. Det animerade Sparkle Field återspeglar de fem kontrollinställningarna som visuell feedback; det är inte ett ingångsspektrum eller en nivåmätare.

## Knoppinteraktion och sessionsåterkallelse

Dra vertikalt för att justera en ratt och dubbelklicka på den för att återgå till fabriksinställningarna. Kontrollerna inkluderar tangentbordsfokus, tillgängliga namn, beskrivningar och verktygstips. DAW-sessionen återkallar alla fem kontrollvärdena och det valda förinställda fabriksstillståndet.

## Bypass

DAW bypass ger en direkt jämförelse samtidigt som bearbetningsvägen hålls inriktad. Matcha den slutliga lyssningsnivån med Level innan du bestämmer dig för om den extra ljusstyrkan verkligen hjälper.

## Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

| Kontroll       | Vad den gör och när den ska användas                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bright</b>  | Ställer in hur mycket av det dedikerade övre frekvensskiktet som läggs till bredvid den ursprungliga signalen. Ställ in detta först. Höj den tills källan öppnas, backa sedan om andetag, väsande, cymbaler eller konsonanter börjar dominera.        |
| <b>Bypass</b>  | Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Matcha Level först, jämför sedan samma korta passage med bypass så att extra ljudstyrka inte förväxlas med bättre ton.                                                        |
| <b>Clarity</b> | Ändrar den extra harmoniska texturen från rund och varm mot ljus, klar och gnistrande. Välj textur efter att Bright och Focus är nära. Sänk den för rundad polering; höj den för en lättare, mer explicit kant.                                       |
| <b>Focus</b>   | Väljer var det övre frekvenslagret börjar. Lägre inställningar når närvaro och attack; högre inställningar koncentrerar sig på luft och glans. Flytta den lägre när närvaro och attack behöver hjälp, eller högre när bara luft och glans ska ändras. |
| <b>Level</b>   | Ställer in den slutliga utskriftsnivån efter att original och tillagda lager har kombinerats. Använd den för takhöjd och en rättvis bypass-jämförelse; plugin-programmet innehåller ingen slutlig limiter.                                            |
| <b>Width</b>   | Ändrar endast stereospridningen för det tillagda övre frekvensskiktet medan originalbilden lämnas på plats. Använd den på stereomaterial efter att tonen har lugnat sig, och kontrollera mono innan du håller en extrem spridning.                    |

# Praktiska användningsområden

## Slutbearbetning av mix eller master

- Börja med Mix Bus Polish, Warm Master Silk eller Clear Master Air.
- Använd en återhållen Bright-inställning och behåll Focus i den övre delen av källan.
- Håll Width nära originalbilden och matcha Level noggrant mot bypass.

Förväntat resultat: Mixen känns mer öppen och färdig medan dess mittpunkt, låga ände och övergripande balans förblir stabila.

## Luft för leadsång

- Börja med Lead Vocal Air eller Intimate Vocal Glow.
- Använd Focus för att skilja användbara andetag och artikulation från hårda konsonanter.
- Välj Clarity för att passa rösten och håll sedan Width återhållen så att sången förblir stadigt centrerad.

Förväntat resultat: Ord och andetag läses tydligare utan att rösten känns fränkopplad från mixen.

## Bakgrundssång eller pad-halo

- Välj Background Vocal Wide eller Synth Halo.
- Ställ in Bright och Clarity innan du breddar det tillagda lagret.
- Öka endast Width tills mitten har plats och stereokanterna förblir stabila i mono.

Förväntat resultat: Den extra höga texturen omger huvudljudet medan originalkällan förblir stadigt centrerad.

## Akustisk detalj

- Börja med Acoustic String Detail eller Piano Hammer Air.
- Sänk Focus tills plockning, strängar eller hamnardetaljer blir lättare att läsa.
- Gå tillbaka Bright om hanteringsljud eller rumsväsande börjar väcka uppmärksamhet.

Förväntat resultat: Små prestandadetaljer återkommer utan att förvandla instrumentet till ett sprött eller överbearbetat lager.

## Räddning av ett mörkt spår

- Börja med Dark Track Rescue eller Bass Definition.
- Flytta Focus lägre för att nå närvaro och luft.
- Använd en tydligare Clarity-inställning endast om källan fortfarande behöver definition, minska sedan Level för utrymme.

Förväntat resultat: En beslöjad källa rör sig framåt och blir lättare att placera utan att förlora sin lågfrekventa vikt.

## Vanliga fallgropar

TB Exciter är inte en de-esser eller brusborttagare; brus, sibilans och hårda cymbaler kan bli tydligare när diskanten öppnas upp. Åtgärda problemet först med redigering, EQ eller de-essing och lägg sedan bara till den ljushet som den rensade källan klarar.

Om det tillagda lagret låter som en separat distorsionseffekt är bearbetningen starkare än vad källan kan stödja. Sänk först Bright och flytta sedan Clarity mot den rundare sidan innan du ändrar resten av ljudet.

Width ändrar endast det tillagda stereolagret och har därför liten praktisk effekt på en monokälla. Döm Width på stereomaterial och använd Bright, Focus och Clarity för meningsfulla ändringar på monokällor.

Det finns ingen intern begränsare; starka Bright, Width och Level inställningar kan använda mer utrymme än förväntat. Minska Level och lämna utgångsutrymme innan du ökar Bright eller Width igen.

Extra ljudstyrka kan få alla inställningar att verka mer imponerande även när tonen inte är bättre. Trimma Level tills förbikopplad och aktiv uppspelning känns lika högt, jämför sedan ton och detaljer.