


TB Volume

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein fokussiertes Stereo-Linked-Pegel-Dienstprogramm mit dB- und Prozentanzeigemodi sowie Ausgangsspitzenschutz.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 3

1. Produktzweck

Ein fokussiertes Stereo-Linked-Pegel-Dienstprogramm mit dB- und Prozentanzeigemodi sowie Ausgangsspitzenschutz.

Eine einfache Verstärkungsstufe ist für Automatisierung, Trimmung und Pegelanpassung nützlich, aber viele Dienstprogramme umgeben sie mit Pegelanzeigen und Routing, die grundlegende Arbeiten verlangsamen. TB Volume behält einen zugrunde liegenden Pegelwert und ermöglicht die Anzeige in dB oder einer von gleicher Lautstärke inspirierten Prozentskala, ohne dass sich der Klang ändert, wenn der Modus wechselt.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Fast und wiederholbare Niveautrimmung
- Mode Umschalten ohne Verstärkungssprung
- Clean Automatisierung eines normalisierten Endpunkts
- Stereo-verknüpfter Spitzenschutz im bereitgestellten Design

Signalfluss

Input -> normalisierte Pegelzuordnung, angezeigt als dB oder Prozent -> Stereo-Linked-Output-Schutz -> Output

2. Vollständiger Funktionsführer

Mode

Der Modus dB zeigt einen herkömmlichen Verstärkungsbereich an; Der Prozentmodus zeigt den gleichen zugrunde liegenden normalisierten Wert auf einer Skala von 0 bis 300 Prozent an. Durch Ändern von Mode ändert sich die Darstellung, nicht der aktuelle Audiopegel.

Normalized Level

Der vom Host sichtbare Endpunkt läuft von 0 bis 1 und wird durch den ausgewählten Anzeigemodus zugeordnet. Der Mittelpunkt ist die neutrale Referenz im aktuellen Design.

Spitzenschutz

Das eingesetzte Design umfasst einen Stereo-Linked-Probe-Peak-Schutz mit kurzem Look-Ahead nahe dem Vollausschlag. Behandeln Sie es als Sicherheit, nicht als Mastering-Limiter.

Automatisierung

Automatisieren Sie den normalisierten Pegel für Überblendungen und Szenenwechsel. Da beide Anzeigemodi denselben Wert ansprechen, erwarten Sie keine separaten Automatisierungsspuren für dB und Prozent.

3. Schnellstart

1. Wählen Sie dB oder Prozentanzeige.
2. Stellen Sie den Pegel ein, während Sie den Downstream-Bus überwachen.
3. Verwenden Sie Bypass für einen echten Pegelvergleich.
4. Schreiben Sie die Automatisierung auf Normalized Level.

5. Kopffreiheit lassen; Verlassen Sie sich bei der routinemäßigen Leistungssteigerung nicht auf Spitzenschutz.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Level passend

1. Platzieren Sie TB Volume nach dem Prozessor, der bewertet wird.
2. Passen Sie den Pegel an, bis die umgangene und verarbeitete Lautstärke übereinstimmen.
3. Treffen Sie die klangliche Entscheidung erst nach der Abstimmung.

Erwartetes Ergebnis: Vergleiche spiegeln eher den Verarbeitungscharakter wider als die Tendenz, lauter ist besser.

Simple verblassen

1. Wählen Sie den bevorzugten Anzeigemodus.
2. Automatisieren Sie Normalized Level von der Stille zum Ziel.
3. Verwenden Sie die Kurvenform DAW, um den Fade zu definieren.

Erwartetes Ergebnis: Mit einer Automatisierungsspur wird ein sauberer Stereo-Link-Fade erstellt.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Der Spitzenwertschutz ist keine echte Spitzenwert-Mastering-Kontrolle.
- Bei „Prozent“ handelt es sich um eine Anzeigezuordnung, nicht um eine lineare wahrgenommene Lautstärke für jede Quelle.
- Große Boosts erhöhen das Grundrauschen und den Pegel der nachgeschalteten Verarbeitung.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.

- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 3 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 zu 1.0000	0.5000	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Normalized Level. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.