

# TB Volume

## PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zaměřený nástroj pro stereo propojenou úroveň s dB a režimy zobrazení procent plus ochrana výstupu špiček.



Katalogová verze: 1.2.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 3

# 1. Účel produktu

**Zaměřený nástroj pro stereo propojenou úroveň s dB a režimy zobrazení procent plus ochrana výstupu špiček.**

Jednoduchý stupeň zesílení je užitečný pro automatizaci, trimování a přizpůsobení úrovní, ale mnoho nástrojů jej obklopuje měřením a směřováním, které zpomalují základní práci. TB Volume uchovává jednu základní hodnotu úrovně a umožňuje ji zobrazit v dB nebo procentuální stupnici inspirované stejnou hlasitostí, aniž by se změnil zvuk při přepínání režimů.

## Jaký výsledek to vytváří

- Fast a opakovatelné seřízení úrovně
- Mode přepínání bez skoku zisku
- Clean automatizace jednoho normalizovaného koncového bodu
- Stereo-propojená špičková ochrana v nasazeném designu

## Tok signálu

**Input -> mapování normalizované úrovně zobrazené jako dB nebo procento -> ochrana stereo propojeného výstupu -> výstup**

# 2. Kompletní průvodce funkcemi

## Mode

Režim dB zobrazuje konvenční rozsah zisku; procentuální režim zobrazuje stejnou základní normalizovanou úroveň na stupnici 0-300 procent. Změna Mode změní prezentaci, nikoli aktuální úroveň zvuku.

## Normalized Level

Koncový bod úrovně viditelné pro hostitele běží od 0 do 1 a je mapován podle zvoleného režimu zobrazení. Střed je v současném návrhu neutrální reference.

## Špičková ochrana

Nasazený design zahrnuje stereo-propojenou ochranu vzorku-peak s krátkým výhledem blízko plného rozsahu. Berte to jako bezpečnost, ne jako mastering omezovač.

## automatizace

Automatizujte normalizovanou úroveň pro prolínání a změny scény. Protože oba režimy zobrazení adresují stejnou hodnotu, neočekávejte samostatné pruhy automatizace pro dB a procenta.

# 3. Rychlý start

1. Zvolte dB nebo procentuální zobrazení.
2. Nastavte úroveň při sledování výstupní sběrnice.
3. Použijte bypass pro skutečné srovnání úrovně.
4. Zápis automatizace na Normalized Level.
5. Ponechat prostor nad hlavou; nespolehejte na špičkovou ochranu pro rutinní stupňování zisku.

## 4. Praktické pracovní postupy

### Level odpovídající

1. Umístěte TB Volume za vyhodnocovaný procesor.
2. Upravte úroveň, dokud se neobchází a zpracovaná hlasitost se neshoduje.
3. Tónové rozhodnutí proveďte až po spárování.

**Očekávaný výsledek: Srovnání odráží charakter zpracování spíše než hlasitější-je-lepší zaujatost.**

### Simple mizí

1. Vyberte preferovaný režim zobrazení.
2. Automatizujte Normalized Level od ticha k cíli.
3. K definování prolínání použijte tvar křivky DAW.

**Očekávaný výsledek: S jedním automatizačním pruhem je vytvořen čistý stereo propojený únik.**

## 5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

## 6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Špičková ochrana není řízení skutečného špičkového masteringu.
- Procento je zobrazení mapování, nikoli lineární vnímaná hlasitost pro každý zdroj.
- Velké zesílení zvyšují hladinu hluku a úroveň následného zpracování.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

## 7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 3 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

| Parametr                              | Rozsah / možnosti | Výchozí | Stav hostitele               | Funkce                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811          | Off, On           | Off     | Automatizovatelné;<br>Bypass | Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.                                                      |
| Mode<br>VST3 ID 3357091               | dB, %             | dB      | Automatizovatelné            | Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.                                                                                                  |
| Normalized Level<br>VST3 ID 102865796 | 0.0000 to 1.0000  | 0.5000  | Automatizovatelné            | Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Normalized Level. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše. |

### Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.