

TB Inverted Phaser

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Dodává zvuku hluboký, rotační fázový pohyb a neobvyklý pocit prostoru.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Amount Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 65	Nastavuje, jak silně pojmenovaný efekt změní zvuk.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Centre Rozsah: 120 do 4000 Výchozí: 720	Vybírá hlavní tonální oblast, kde je slyšet pohyb phaseru.
Depth Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 70	Nastavuje, jak daleko se pohyb pohybuje.
Feedback Rozsah: 0 do 85 Výchozí: 28	Vrátí zpracovaný zvuk do efektu a vytvoří delší nebo silnější výsledek.
Jitter Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Přidává nepravidelný pohyb, takže zametání není tak dokonale opakované.
LFO Shape Rozsah: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Výchozí: Sine	Vybere pohybový vzor phaserového rozmítání.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Mix Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 100	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem.
Output Rozsah: -12 do 6 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.
Program Rozsah: 13 tovární programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Rate Rozsah: 0.02 do 8 Výchozí: 0.35	Nastavuje, jak rychle se pohyb opakuje.
Spacing Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 35	Roztáhne fázové zářezy blíže k sobě nebo dále od sebe.
Stages Rozsah: 1 do 12 Výchozí: 6	Nastavuje, kolik fázových zářezů se použije. Více fází vytváří hustší a složitější rozmítání.