

TB Parallel Reverb

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Spojuje tři různé prostory a vytváří tělo, jasné odrazy a hluboké prostředí.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Bright Color Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 45	Přesune tuto vrstvu dozvuku z tmavší a měkčí směrem k jasnější a přítomnější.
Bright Decay Rozsah: 1.5 do 2.5 Výchozí: 2	Nastavuje, jak dlouho tato vrstva dozvuku vydrží.
Bright Diffusion Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 70	Mění odrazy ze samostatných ozvěn na hladší mytí.
Bright Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: On	Zapne nebo vypne tuto vrstvu dozvuku.
Bright High Pass Rozsah: 20 do 1800 Výchozí: 450	Odstraňuje nízké frekvence z této reverb vrstvy.
Bright Low Pass Rozsah: 1200 do 20000 Výchozí: 13500	Odstraňuje vysoké frekvence z této reverb vrstvy.
Bright Mode Rozsah: Plate, Spring Výchozí: Plate	Vybere znak mezery použitý touto vrstvou reverbu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Bright Modulation Depth Rozsah: 0 do 20 Výchozí: 1.5	Nastavuje, kolik jemného pohybu výšky se přidá k této vrstvě reverbu.
Bright Modulation Rate Rozsah: 0.02 do 5 Výchozí: 0.02	Nastavuje, jak rychle se mění jemný pohyb výšky tónu.
Bright Plate Distance Spring Tension Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 35	Mění vzdálenost desky nebo napětí pružiny v závislosti na zvoleném režimu Bright.
Bright Pre-Delay Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 18	Nastavuje pauzu mezi suchým zvukem a touto vrstvou reverbu.
Bright Send Gain Rozsah: -60 do 6 Výchozí: -15	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do této vrstvy reverbu.
Bright Wide Rozsah: 0 do 270 Výchozí: 210	Nastaví stereo šířku této vrstvy dozvuku.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Glue Color Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 30	Přesune tuto vrstvu dozvuku z tmavší a měkčí směrem k jasnější a přítomnější.
Glue Damping Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 60	Ztmaví tuto reverb vrstvu, jak se rozpadá.
Glue Decay Rozsah: 0.5 do 1 Výchozí: 0.75	Nastavuje, jak dlouho tato vrstva dozvuku vydrží.
Glue Diffusion Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 65	Mění odrazy ze samostatných ozvěn na hladší mytí.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Glue Early Late Mix Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 45	Vyrovňuje první odrazy proti pozdějšímu dozvuku.
Glue Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: On	Zapne nebo vypne tuto vrstvu dozvuku.
Glue High Pass Rozsah: 20 do 1500 Výchozí: 200	Odstraňuje nízké frekvence z této reverb vrstvy.
Glue Low Pass Rozsah: 1000 do 20000 Výchozí: 9000	Odstraňuje vysoké frekvence z této reverb vrstvy.
Glue Mode Rozsah: Room, Chamber Výchozí: Room	Vybere znak mezery použitý touto vrstvou reverbu.
Glue Pre-Delay Rozsah: 0 do 60 Výchozí: 8	Nastavuje pauzu mezi suchým zvukem a touto vrstvou reverbu.
Glue Send Gain Rozsah: -60 do 6 Výchozí: -12	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do této vrstvy reverbu.
Glue Size Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 50	Nastaví zdánlivou velikost místnosti této vrstvy dozvuku.
Glue Wide Rozsah: 0 do 180 Výchozí: 150	Nastaví stereo šířku této vrstvy dozvuku.
Program Rozsah: 100 tovární programy Výchozí: Init Parallel	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Reverb Solo Rozsah: Off, Glue, Bright, Space Výchozí: Off	Umožní vám slyšet jednu vrstvu dozvuku samotnou při vyvažování tří prostorů.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Space Color Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 25	Přesune tuto vrstvu dozvuku z tmavší a měkčí směrem k jasnější a přítomnější.
Space Decay / Length Rozsah: 0.25 do 10 Výchozí: 3.2	Nastavuje, jak dlouho tato odezva dozvuku nebo impulsu trvá.
Space Diffusion Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 72	Mění odrazy ze samostatných ozvěn na hladší mytí.
Space Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: On	Zapne nebo vypne tuto vrstvu dozvuku.
Space Hall Type Rozsah: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Výchozí: Church	Volí základní charakter haly.
Space HF Damping Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 45	Změkčuje vysoké frekvence, když reverb slábne.
Space High Pass Rozsah: 20 do 1500 Výchozí: 300	Odstraňuje nízké frekvence z této reverb vrstvy.
Space Low Pass Rozsah: 1000 do 20000 Výchozí: 7500	Odstraňuje vysoké frekvence z této reverb vrstvy.
Space Mode Rozsah: Hall, IR Výchozí: Hall	Vybere znak mezery použitý touto vrstvou reverbu.
Space Pre-Delay Rozsah: 0 do 200 Výchozí: 60	Nastavuje pauzu mezi suchým zvukem a touto vrstvou reverbu.
Space Send Gain Rozsah: -60 do 6 Výchozí: -22	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do této vrstvy reverbu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Space Shimmer Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 15	Přidá jasný stoupající tón dlouhé vrstvě reverbu.
Space Wide Rozsah: 0 do 360 Výchozí: 240	Nastaví stereo šířku této vrstvy dozvuku.
Wet/Dry Mix Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 100	Smíchá původní zvuk se všemi povolenými vrstvami reverbu.