

TB Center

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Bringt ein verstreutes oder instabiles Stereobild in eine klare Mitte, während Sie die gewünschte Breite beibehalten.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Band High Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Legt fest, wie stark der Hochfrequenzbereich zur Mitte hin gezogen wird.
Band Low Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Legt fest, wie stark der Tieftonbereich zur Mitte hin gezogen wird.
Band Mid-High Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Legt fest, wie stark der obere Mittelbereich zur Mitte hin gezogen wird.
Band Mid-Low Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Legt fest, wie stark der untere Mittelbereich zur Mitte hin gezogen wird.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Intensity Reichweite: 0 zu 200 Standard: 100	Legt fest, wie stark das Plug-In die Stereoposition korrigiert. Beginnen Sie in der Nähe der Mitte und heben Sie es nur an, bis sich das Bild stabil anfühlt.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Lookahead Reichweite: 0 zu 100 Standard: 20	Hilft dem Plug-in, schnelle Positionsänderungen reibungsloser zu bewältigen. Höhere Werte können stabiler, aber etwas weniger unmittelbar klingen.
M/S Width Reichweite: 0 zu 200 Standard: 100	Legt die endgültige Stereobreite nach der Zentrierung fest. Bei 100 Prozent bleibt die ursprüngliche Breite erhalten, niedrigere Werte verengen sie und höhere Werte verbreitern sie.
Multiband Reichweite: Off, On Standard: Off	Ermöglicht den niedrigen, mittleren und hohen Bereichen die Verwendung unterschiedlicher Zentrierungsstärken.
Program Reichweite: 6 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Response Reichweite: 0 zu 100 Standard: 75	Legt fest, wie schnell die Mitte der Bewegung folgt. Niedrigere Werte fühlen sich glatter an; Höhere Werte verfolgen bewegte Geräusche schneller.
Time Center Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Verschiebt den linken und rechten Ankunftszeitpunkt in die Mitte. Heben Sie es an, wenn das Bild verschmiert oder auseinandergerissen wirkt.