

TB Parallel Reverb

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Verbindet drei verschiedene Räume, um Körper, helle Reflexionen und eine tiefe Atmosphäre zu schaffen.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Bright Color Reichweite: 0 zu 100 Standard: 45	Verschiebt diese Hallebene von dunkler und weicher hin zu heller und präsenter.
Bright Decay Reichweite: 1.5 zu 2.5 Standard: 2	Legt fest, wie lange diese Hallebene anhält.
Bright Diffusion Reichweite: 0 zu 100 Standard: 70	Verwandelt die Reflexionen einzelner Echos in eine sanftere Verwaschung.
Bright Enabled Reichweite: Off, On Standard: On	Schaltet diese Hallebene ein oder aus.
Bright High Pass Reichweite: 20 zu 1800 Standard: 450	Entfernt tiefe Frequenzen aus dieser Hallebene.
Bright Low Pass Reichweite: 1200 zu 20000 Standard: 13500	Entfernt hohe Frequenzen aus dieser Hallebene.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Bright Mode Reichweite: Plate, Spring Standard: Plate	Wählt den von dieser Hallebene verwendeten Raumcharakter.
Bright Modulation Depth Reichweite: 0 zu 20 Standard: 1.5	Legt fest, wie viel sanfte Tonhöhenbewegung dieser Hallebene hinzugefügt wird.
Bright Modulation Rate Reichweite: 0.02 zu 5 Standard: 0.02	Legt fest, wie schnell sich die sanfte Tonhöhenbewegung ändert.
Bright Plate Distance Spring Tension Reichweite: 0 zu 100 Standard: 35	Ändert den Plattenabstand oder die Federspannung, je nach ausgewähltem Bright-Modus.
Bright Pre-Delay Reichweite: 0 zu 100 Standard: 18	Legt die Pause zwischen dem trockenen Klang und dieser Hallebene fest.
Bright Send Gain Reichweite: -60 zu 6 Standard: -15	Legt fest, wie viel Ton in diese Hallebene gesendet wird.
Bright Wide Reichweite: 0 zu 270 Standard: 210	Legt die Stereobreite dieser Hallebene fest.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Glue Color Reichweite: 0 zu 100 Standard: 30	Verschiebt diese Hallebene von dunkler und weicher hin zu heller und präsenter.
Glue Damping Reichweite: 0 zu 100 Standard: 60	Verdunkelt diese Hallebene, während sie abklingt.
Glue Decay Reichweite: 0.5 zu 1 Standard: 0.75	Legt fest, wie lange diese Hallebene anhält.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Glue Diffusion Reichweite: 0 zu 100 Standard: 65	Verwandelt die Reflexionen einzelner Echos in eine sanftere Verwaschung.
Glue Early Late Mix Reichweite: 0 zu 100 Standard: 45	Gleicht die ersten Reflexionen mit der späteren Hallfahne aus.
Glue Enabled Reichweite: Off, On Standard: On	Schaltet diese Hallebene ein oder aus.
Glue High Pass Reichweite: 20 zu 1500 Standard: 200	Entfernt tiefe Frequenzen aus dieser Hallebene.
Glue Low Pass Reichweite: 1000 zu 20000 Standard: 9000	Entfernt hohe Frequenzen aus dieser Hallebene.
Glue Mode Reichweite: Room, Chamber Standard: Room	Wählt den von dieser Hallebene verwendeten Raumcharakter.
Glue Pre-Delay Reichweite: 0 zu 60 Standard: 8	Legt die Pause zwischen dem trockenen Klang und dieser Hallebene fest.
Glue Send Gain Reichweite: -60 zu 6 Standard: -12	Legt fest, wie viel Ton in diese Hallebene gesendet wird.
Glue Size Reichweite: 0 zu 100 Standard: 50	Legt die scheinbare Raumgröße dieser Hallebene fest.
Glue Wide Reichweite: 0 zu 180 Standard: 150	Legt die Stereobreite dieser Hallebene fest.
Program Reichweite: 100 Fabrikprogramme Standard: Init Parallel	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Reverb Solo Reichweite: Off, Glue, Bright, Space Standard: Off	Ermöglicht das Hören einer einzelnen Hallebene, während die drei Räume ausgeglichen werden.
Space Color Reichweite: 0 zu 100 Standard: 25	Verschiebt diese Hallebene von dunkler und weicher hin zu heller und präsenter.
Space Decay / Length Reichweite: 0.25 zu 10 Standard: 3.2	Legt fest, wie lange dieser Hall oder diese Impulsantwort anhält.
Space Diffusion Reichweite: 0 zu 100 Standard: 72	Verwandelt die Reflexionen einzelner Echos in eine sanftere Verwaschung.
Space Enabled Reichweite: Off, On Standard: On	Schaltet diese Hallebene ein oder aus.
Space Hall Type Reichweite: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Standard: Church	Wählt den grundlegenden Saalcharakter.
Space HF Damping Reichweite: 0 zu 100 Standard: 45	Macht hohe Frequenzen weicher, wenn der Hall nachlässt.
Space High Pass Reichweite: 20 zu 1500 Standard: 300	Entfernt tiefe Frequenzen aus dieser Hallebene.
Space Low Pass Reichweite: 1000 zu 20000 Standard: 7500	Entfernt hohe Frequenzen aus dieser Hallebene.
Space Mode Reichweite: Hall, IR Standard: Hall	Wählt den von dieser Hallebene verwendeten Raumcharakter.
Space Pre-Delay Reichweite: 0 zu 200 Standard: 60	Legt die Pause zwischen dem trockenen Klang und dieser Hallebene fest.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Space Send Gain Reichweite: -60 zu 6 Standard: -22	Legt fest, wie viel Ton in diese Hallebene gesendet wird.
Space Shimmer Reichweite: 0 zu 100 Standard: 15	Fügt der langen Hallebene einen hellen, ansteigenden Ton hinzu.
Space Wide Reichweite: 0 zu 360 Standard: 240	Legt die Stereobreite dieser Hallebene fest.
Wet/Dry Mix Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Mischt den Originalklang mit allen aktivierten Hallebenen.