

# TB Delay

## MANUEL D'UTILISATION



# Objectif

**Crée des échos répétitifs, un espace rythmique et des textures de feedback évolutives.**

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

## Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

| Contrôle et paramètres                                                   | Ce que ça change                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Age</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 28                           | Rend les répétitions plus récentes et plus propres ou plus anciennes, plus douces et plus usées.          |
| <b>Bypass</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                       | Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.                             |
| <b>Character</b><br>Gamme: Clean, Tape, BBD, Digital<br>Par défaut: Tape | Choisissez la tonalité de répétition : clean, tape, bucket-brigade ou numérique.                          |
| <b>Color Space Bypass</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off           | Désactive la section tonalité et espace tout en gardant la synchronisation de répétition active.          |
| <b>Delay Time</b><br>Gamme: 10 à 8000<br>Par défaut: 375                 | Règle le temps entre le son original et la répétition lorsque le timing est libre.                        |
| <b>Density</b><br>Gamme: 1 à 8<br>Par défaut: 4                          | Définit le nombre de fragments granulaires qui se chevauchent à l'intérieur des répétitions transformées. |
| <b>Diverge</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                        | Fait évoluer différemment les chemins de répétition gauche et droit au fil du temps.                      |

| Contrôle et paramètres                                             | Ce que ça change                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Division</b><br>Gamme: 18 choix<br>Par défaut: 1/8 D            | Choisit la valeur de note utilisée lorsque le retard suit le tempo du morceau.                                                          |
| <b>Drive</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 18                   | Définit la force avec laquelle le son est poussé en couleur harmonique ou en distorsion.                                                |
| <b>Duck</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 25                    | Réduit les échos tant que le son sec est présent, puis les laisse remonter dans les interstices.                                        |
| <b>Feedback</b><br>Gamme: 0 à 110<br>Par défaut: 48                | Renvoie le son traité dans l'effet pour créer un résultat plus long ou plus fort.                                                       |
| <b>Freeze</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                 | Maintient la queue d'effet actuelle afin qu'elle continue sans nouvelle entrée.                                                         |
| <b>Grain</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                    | Ajoute une rupture granulaire et une texture semblable à des particules aux répétitions.                                                |
| <b>Grain Size</b><br>Gamme: 10 à 500<br>Par défaut: 90             | Définit la longueur de chaque fragment granulaire. Les valeurs courtes semblent difficiles ; les valeurs longues semblent plus fluides. |
| <b>Grain Transform Bypass</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off | Désactive la section de transformation du grain et du pitch tout en gardant le delay de base actif.                                     |
| <b>High Cut</b><br>Gamme: 500 à 20000<br>Par défaut: 9000          | Supprime les hautes fréquences du calque de son ou d'effet actuel.                                                                      |
| <b>Low Cut</b><br>Gamme: 20 à 2000<br>Par défaut: 120              | Supprime les basses fréquences du calque de son ou d'effet actuel.                                                                      |
| <b>Mix</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 30                     | Mélange le son original avec le son traité.                                                                                             |

| Contrôle et paramètres                                              | Ce que ça change                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod Depth</b><br>Gamme: 0 à 20<br>Par défaut: 0.8                | Définit la force avec laquelle le processus nommé modifie le son.                                                      |
| <b>Mod Rate</b><br>Gamme: 0.02 à 10<br>Par défaut: 0.25             | Définit la vitesse à laquelle le mouvement nommé se répète.                                                            |
| <b>Offset</b><br>Gamme: -100 à 100<br>Par défaut: 0                 | Déplace un côté plus tôt et l'autre plus tard pour créer une séparation stéréo.                                        |
| <b>Output</b><br>Gamme: -18 à 6<br>Par défaut: 0                    | Règle le niveau d'écoute final après le traitement.                                                                    |
| <b>Pitch</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0                    | Déplace la hauteur du son traité vers le haut ou vers le bas.                                                          |
| <b>Program</b><br>Gamme: 100 programmes d'usine<br>Par défaut: Init | Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.                       |
| <b>Reverse</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 0                   | Définit la fréquence ou l'intensité avec laquelle le son traité est lu à l'envers.                                     |
| <b>Shift</b><br>Gamme: -2000 à 2000<br>Par défaut: 0                | Déplace le contenu fréquentiel de chaque répétition vers le haut ou vers le bas pour un mouvement en forme de spirale. |
| <b>Size</b><br>Gamme: 2 à 120<br>Par défaut: 32                     | Définit la taille apparente de l'espace diffus autour des répétitions.                                                 |
| <b>Smear</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 12                    | Adoucit les bords des répétitions afin qu'elles se fondent dans un nuage ressemblant davantage à une réverbération.    |
| <b>Spacing</b><br>Gamme: 25 à 200<br>Par défaut: 100                | Élargit ou réduit la distance entre plusieurs pressions.                                                               |

| Contrôle et paramètres                                                         | Ce que ça change                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spray</b><br>Gamme: 0 à 100<br>Par défaut: 15                               | Répartit de petits morceaux de chaque répétition dans le temps pour une texture plus souple et moins prévisible.                       |
| <b>Stereo Bypass</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                      | Maintient le mouvement du retard centré lorsqu'il est activé, utile pour les répétitions mono-safe.                                    |
| <b>Style</b><br>Gamme: Single, Dual, Ping Pong, Ratio<br>Par défaut: Ping Pong | Choisissez la disposition de répétition, y compris les modèles simples, doubles, ping-pong et ratio.                                   |
| <b>Swing</b><br>Gamme: -50 à 50<br>Par défaut: 0                               | Déplace les répétitions en alternance plus tôt ou plus tard pour créer un groove plus lâche.                                           |
| <b>Taps</b><br>Gamme: 1, 2, 4, 8<br>Par défaut: 1                              | Choisissez le nombre de points de répétition créés pour chaque cycle d'écho.                                                           |
| <b>Time Change</b><br>Gamme: Crossfade, Glide<br>Par défaut: Glide             | Choisissez si les changements de temps de retard s'effectuent en fondu enchaîné proprement ou s'ils glissent avec un pitch bend.       |
| <b>Time Mode</b><br>Gamme: Free, Sync, Tune<br>Par défaut: Sync                | Choisissez des millisecondes libres, des divisions de tempo de morceau ou des intervalles de hauteur accordés pour le temps de retard. |
| <b>Transform Route</b><br>Gamme: Loop, Post<br>Par défaut: Loop                | Place les transformations créatives à l'intérieur de la boucle de rétroaction ou après celle-ci.                                       |
| <b>Width</b><br>Gamme: 0 à 200<br>Par défaut: 130                              | Définit la diffusion stéréo du son traité.                                                                                             |