

TB Inverted Phaser

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Ajoute un mouvement de phase profond et rotatif et une sensation d'espace inhabituelle à un son.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Amount Gamme: 0 à 100 Par défaut: 65	Définit l'intensité avec laquelle l'effet nommé modifie le son.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Centre Gamme: 120 à 4000 Par défaut: 720	Choisit la zone tonale principale où le mouvement du phaser est entendu.
Depth Gamme: 0 à 100 Par défaut: 70	Définit la distance parcourue par le mouvement.
Feedback Gamme: 0 à 85 Par défaut: 28	Renvoie le son traité dans l'effet pour créer un résultat plus long ou plus fort.
Jitter Gamme: 0 à 100 Par défaut: 0	Ajoute un mouvement irrégulier pour que le balayage soit moins parfaitement répété.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
LFO Shape Gamme: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Par défaut: Sine	Choisit le modèle de mouvement du balayage du phaser.
Mix Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Mélange le son original avec le son traité.
Output Gamme: -12 à 6 Par défaut: 0	Règle le niveau d'écoute final après le traitement.
Program Gamme: 13 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Rate Gamme: 0.02 à 8 Par défaut: 0.35	Définit la vitesse à laquelle le mouvement se répète.
Spacing Gamme: 0 à 100 Par défaut: 35	Rapproche ou éloigne les encoches de phase.
Stages Gamme: 1 à 12 Par défaut: 6	Définit le nombre d'encoches de phase utilisées. Plus d'étapes créent un balayage plus dense et plus complexe.