


TB Jewel Digger & Finder

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Transforme les notes entrantes en résonance accordée et en mouvement cristallin étincelant.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Amount Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.35	Définit l'intensité avec laquelle l'effet nommé modifie le son.
Base Low Cut Gamme: Off, On Par défaut: Off	Supprime les basses fréquences avant qu'elles n'entrent dans la section résonante principale.
Base Note Gamme: C0 à C8 Par défaut: A3	Définit la note fondamentale utilisée pour créer le motif résonant.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Crystal Damp Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.45	Assombrit les particules de cristal et adoucit leur queue haute fréquence.
Crystal Mix Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.35	Définit le niveau de la couche de particules cristallines.
Crystal Only Gamme: Off, On Par défaut: Off	Vous permet d'entendre uniquement la couche de cristal.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Crystal Send Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.8	Définit la quantité de son envoyée dans la section des particules de cristal.
Crystal Spread Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.6	Répart les particules de cristal à travers le champ stéréo.
Density Gamme: 1 à 24 Par défaut: 12	Définit le nombre d'événements ou de couches qui se chevauchent simultanément.
Division Gamme: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Par défaut: 1/4	Choisit la division de tempo utilisée lorsque Rate Sync est activé.
Filter Gamme: Find, Dig Par défaut: Find	Choisissez Find pour mettre en évidence les résonances ou Dig pour les sculpter.
Grain Attack Gamme: 0.01 à 0.75 Par défaut: 0.35	Définit la rapidité avec laquelle cette partie réagit lorsqu'un son commence.
Grain Decay Gamme: 0.01 à 0.95 Par défaut: 0.65	Définit le temps nécessaire à cette partie pour disparaître ou revenir.
Grain Delay Gamme: 0 à 1000 Par défaut: 140	Définit le temps d'attente des particules cristallines avant d'être entendues.
Grain Feedback Gamme: 0% à 100% Par défaut: 45%	Renvoie le son traité dans l'effet pour l'étendre ou l'intensifier.
Grain Size Gamme: 15 à 400 Par défaut: 120	Définit la quantité de détails des particules ou de variation aléatoire.
Mix Gamme: 0 à 1 Par défaut: 1	Mélange le son original avec le son traité.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Motion Gamme: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Par défaut: Arp Up	Choisit la façon dont les notes résonnantes se déplacent dans le temps.
Motion Depth Gamme: 0 à 24 Par défaut: 7	Définit la distance parcourue par le motif résonnant dans la gamme sélectionnée.
Output Gamme: -18 à 6 Par défaut: 0	Règle le niveau d'écoute final après le traitement.
Pitch Gamme: -24 à 24 Par défaut: 12	Déplace la hauteur du son traité vers le haut ou vers le bas.
Program Gamme: 9 programmes d'usine Par défaut: Initialize	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Q Gamme: 0.35 à 24 Par défaut: 6	Définit la largeur ou l'étroitesse de la focalisation de fréquence sélectionnée.
Random Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Ajoute une variation au mouvement de résonance et au motif de particules.
Rate Gamme: 0.02 à 64 Par défaut: 0.5	Définit la vitesse à laquelle le mouvement se répète.
Rate Sync Gamme: Off, On Par défaut: Off	Verrouille la vitesse Motion sur le tempo du morceau.
Reverse Chance Gamme: 0 à 100 Par défaut: 0	Définit si et à quelle fréquence les fragments traités sont lus à l'envers.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Scale Gamme: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Par défaut: Chromatic	Choisit l'ensemble de notes utilisé par les résonances en mouvement.
Shovel Gamme: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Par défaut: Crystal	Choisit le caractère semblable à un matériau de la couche résonante.