

TB Parallel Reverb

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Mélange trois espaces différents pour créer du corps, des reflets lumineux et une ambiance profonde.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Bright Color Gamme: 0 à 100 Par défaut: 45	Déplace cette couche de réverbération de plus sombre et plus douce vers plus claire et plus présente.
Bright Decay Gamme: 1.5 à 2.5 Par défaut: 2	Définit la durée de cette couche de réverbération.
Bright Diffusion Gamme: 0 à 100 Par défaut: 70	Transforme les réflexions des échos séparés en un lavage plus doux.
Bright Enabled Gamme: Off, On Par défaut: On	Active ou désactive cette couche de réverbération.
Bright High Pass Gamme: 20 à 1800 Par défaut: 450	Supprime les basses fréquences de cette couche de réverbération.
Bright Low Pass Gamme: 1200 à 20000 Par défaut: 13500	Supprime les hautes fréquences de cette couche de réverbération.
Bright Mode Gamme: Plate, Spring Par défaut: Plate	Choisit le caractère d'espace utilisé par cette couche de réverbération.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Bright Modulation Depth Gamme: 0 à 20 Par défaut: 1.5	Définit la quantité de mouvement de hauteur doux ajouté à cette couche de réverbération.
Bright Modulation Rate Gamme: 0.02 à 5 Par défaut: 0.02	Définit la rapidité avec laquelle le mouvement de hauteur douce change.
Bright Plate Distance Spring Tension Gamme: 0 à 100 Par défaut: 35	Modifie la distance des plaques ou la tension du ressort, en fonction du mode Bright sélectionné.
Bright Pre-Delay Gamme: 0 à 100 Par défaut: 18	Définit la pause entre le son sec et cette couche de réverbération.
Bright Send Gain Gamme: -60 à 6 Par défaut: -15	Définit la quantité de son envoyée dans cette couche de réverbération.
Bright Wide Gamme: 0 à 270 Par défaut: 210	Définit la largeur stéréo de cette couche de réverbération.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Glue Color Gamme: 0 à 100 Par défaut: 30	Déplace cette couche de réverbération de plus sombre et plus douce vers plus claire et plus présente.
Glue Damping Gamme: 0 à 100 Par défaut: 60	Assombrit cette couche de réverbération à mesure qu'elle se dégrade.
Glue Decay Gamme: 0.5 à 1 Par défaut: 0.75	Définit la durée de cette couche de réverbération.
Glue Diffusion Gamme: 0 à 100 Par défaut: 65	Transforme les réflexions des échos séparés en un lavage plus doux.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Glue Early Late Mix Gamme: 0 à 100 Par défaut: 45	Équilibre les premières réflexions avec la queue de réverbération ultérieure.
Glue Enabled Gamme: Off, On Par défaut: On	Active ou désactive cette couche de réverbération.
Glue High Pass Gamme: 20 à 1500 Par défaut: 200	Supprime les basses fréquences de cette couche de réverbération.
Glue Low Pass Gamme: 1000 à 20000 Par défaut: 9000	Supprime les hautes fréquences de cette couche de réverbération.
Glue Mode Gamme: Room, Chamber Par défaut: Room	Choisit le caractère d'espace utilisé par cette couche de réverbération.
Glue Pre-Delay Gamme: 0 à 60 Par défaut: 8	Définit la pause entre le son sec et cette couche de réverbération.
Glue Send Gain Gamme: -60 à 6 Par défaut: -12	Définit la quantité de son envoyée dans cette couche de réverbération.
Glue Size Gamme: 0 à 100 Par défaut: 50	Définit la taille apparente de la pièce de cette couche de réverbération.
Glue Wide Gamme: 0 à 180 Par défaut: 150	Définit la largeur stéréo de cette couche de réverbération.
Program Gamme: 100 programmes d'usine Par défaut: Init Parallel	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Reverb Solo Gamme: Off, Glue, Bright, Space Par défaut: Off	Vous permet d'entendre une couche de réverbération seule tout en équilibrant les trois espaces.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Space Color Gamme: 0 à 100 Par défaut: 25	Déplace cette couche de réverbération de plus sombre et plus douce vers plus claire et plus présente.
Space Decay / Length Gamme: 0.25 à 10 Par défaut: 3.2	Définit la durée de cette réverbération ou réponse impulsionnelle.
Space Diffusion Gamme: 0 à 100 Par défaut: 72	Transforme les réflexions des échos séparés en un lavage plus doux.
Space Enabled Gamme: Off, On Par défaut: On	Active ou désactive cette couche de réverbération.
Space Hall Type Gamme: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Par défaut: Church	Choisit le caractère de base de la salle.
Space HF Damping Gamme: 0 à 100 Par défaut: 45	Adoucit les hautes fréquences à mesure que la réverbération s'estompe.
Space High Pass Gamme: 20 à 1500 Par défaut: 300	Supprime les basses fréquences de cette couche de réverbération.
Space Low Pass Gamme: 1000 à 20000 Par défaut: 7500	Supprime les hautes fréquences de cette couche de réverbération.
Space Mode Gamme: Hall, IR Par défaut: Hall	Choisit le caractère d'espace utilisé par cette couche de réverbération.
Space Pre-Delay Gamme: 0 à 200 Par défaut: 60	Définit la pause entre le son sec et cette couche de réverbération.
Space Send Gain Gamme: -60 à 6 Par défaut: -22	Définit la quantité de son envoyée dans cette couche de réverbération.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Space Shimmer Gamme: 0 à 100 Par défaut: 15	Ajoute une tonalité montante et brillante à la longue couche de réverbération.
Space Wide Gamme: 0 à 360 Par défaut: 240	Définit la largeur stéréo de cette couche de réverbération.
Wet/Dry Mix Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Mélange le son original avec toutes les couches de réverbération activées.