

TB Spectral Transient Shaper

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Sépare l'attaque et le sustain afin que vous puissiez modifier le punch, la clarté et la longueur par zone de fréquence.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
ATK_HIGH Frequency Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 8000	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme de l'attaque dans cette bande.
ATK_HIGH Q Gamme: 0.1 à 10 Par défaut: 1	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus d'attaque de cette bande.
ATK_HIGH Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle l'énergie d'attaque est sélectionnée dans cette bande.
ATK_LOW Frequency Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 100	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme de l'attaque dans cette bande.
ATK_LOW Q Gamme: 0.1 à 10 Par défaut: 1	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus d'attaque de cette bande.
ATK_LOW Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle l'énergie d'attaque est sélectionnée dans cette bande.
ATK_MID Frequency Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 1000	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme de l'attaque dans cette bande.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
ATK_MID Q Gamme: 0.1 à 10 Par défaut: 1	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus d'attaque de cette bande.
ATK_MID Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle l'énergie d'attaque est sélectionnée dans cette bande.
Attack Gain Gamme: -24 à 24 Par défaut: 4	Augmente ou abaisse le bord avant des sons.
Attack Release Gamme: 1 à 2000 Par défaut: 50	Définit la rapidité avec laquelle la forme de l'attaque se détend après chaque coup.
Attack Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle le plug-in identifie l'énergie d'attaque.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Clipper Gamme: Off, On Par défaut: Off	Active le découpage ferme des pics avant la sortie finale.
Clipper Threshold Gamme: -20 à 0 Par défaut: -0.7	Définit le niveau auquel la tondeuse commence à couper les pics.
Input Gain Gamme: -24 à 24 Par défaut: 0	Définit le volume du son entrant dans le plug-in. Augmentez-le pour une réponse plus forte ou abaissez-le pour plus de marge.
Limiter Gamme: Off, On Par défaut: Off	Active la protection de pointe finale.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Limiter Threshold Gamme: -24 à 0 Par défaut: -0.1	Définit le niveau maximum autorisé par le limiteur.
Lookahead Gamme: 0 à 20 Par défaut: 0	Aide à capturer les pics soudains plus facilement. Des valeurs plus élevées peuvent sembler légèrement moins immédiates.
Mode Gamme: Simple, EQ Par défaut: Simple	Choisissez une large paire de commandes ou des commandes distinctes de sensibilité faible, moyenne et élevée.
Monitor Gamme: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Par défaut: Normal	Choisit le résultat complet ou isole l'attaque, le sustain ou la différence supprimée pour l'écoute.
Output Gain Gamme: -24 à 24 Par défaut: 0	Règle le niveau d'écoute final après le traitement.
Oversampling Gamme: x1, x2, x4, x8 Par défaut: x1	Rend une forte distorsion ou limite le son plus propre au prix d'une utilisation accrue du processeur.
Program Gamme: 25 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Saturation Gamme: Off, On Par défaut: Off	Définit la force avec laquelle cette partie contrôle le niveau après le seuil.
Saturation Drive Gamme: 0 à 36 Par défaut: 0	Définit la force avec laquelle cette partie contrôle le niveau après le seuil.
Saturation Mode Gamme: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Par défaut: Soft	Choisit le caractère harmonique ajouté au son façonné.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Saturation Shaper Link Gamme: Off, On Par défaut: Off	Fait en sorte que la saturation suive l'attaque actuelle et la mise en forme du sustain.
SUS_HIGH Frequency Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 8000	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme du sustain dans cette bande.
SUS_HIGH Q Gamme: 0.1 à 10 Par défaut: 1	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus de sustain de cette bande.
SUS_HIGH Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle l'énergie de maintien est sélectionnée dans cette bande.
SUS_LOW Frequency Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 100	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme du sustain dans cette bande.
SUS_LOW Q Gamme: 0.1 à 10 Par défaut: 1	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus de sustain de cette bande.
SUS_LOW Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle l'énergie de maintien est sélectionnée dans cette bande.
SUS_MID Frequency Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 1000	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme du sustain dans cette bande.
SUS_MID Q Gamme: 0.1 à 10 Par défaut: 1	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus de sustain de cette bande.
SUS_MID Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle l'énergie de maintien est sélectionnée dans cette bande.
Sustain Gain Gamme: -24 à 24 Par défaut: -2	Augmente ou abaisse le corps et la queue des sons.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Sustain Release Gamme: 1 à 2000 Par défaut: 50	Définit la rapidité avec laquelle la mise en forme du sustain revient après les changements de son.
Sustain Sensitivity Gamme: 0 à 1 Par défaut: 0.5	Définit la facilité avec laquelle le plug-in identifie l'énergie de maintien.