

TB Vocoder

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Place le rythme et l'articulation d'un son sur le ton d'un autre son.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Attack Gamme: 0.1 à 200 Par défaut: 3	Définit la rapidité avec laquelle l'effet réagit lorsqu'un son commence. Des valeurs plus rapides contrôlent l'avant ; des valeurs plus lentes gardent plus de punch.
Bands Gamme: 8 à 64 Par défaut: 32	Définit le nombre de tranches de fréquence portant la forme de la parole. Plus de bandes sonnent plus clairement ; moins de groupes sonnent plus vintage.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Carrier Count Gamme: 2 à 100 Par défaut: 3	Définit le nombre de voix de porteuse interne superposées.
Carrier Resonance Gamme: 0 à 100 Par défaut: 50	Modifie la netteté et la tonalité des voix porteuses internes.
Carrier Tune Gamme: -24 à 24 Par défaut: 0	Choisit la note principale ou la zone tonale utilisée par cette commande.
Color Gamme: 0 à 100 Par défaut: 30	Modifie la luminosité globale et le caractère tonal.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Detail Gamme: 0 à 100 Par défaut: 65	Définit la quantité de parole fine et de détails transitoires transférée.
Floor Gamme: -90 à -30 Par défaut: -70	Définit le niveau de silence de l'entrée avant la fermeture du mouvement transféré.
Imprint Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Définit la force avec laquelle l'articulation et le rythme de l'entrée sont imprimés sur le support.
Mix Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Mélange le son original avec le son traité.
Output Gamme: -18 à 6 Par défaut: 0	Règle le niveau d'écoute final après le traitement.
Pressure Gamme: 0 à 100 Par défaut: 25	Ajoute de la densité et de la fermeté à l'enveloppe transférée.
Program Gamme: 120 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Range High Gamme: 2000 à 18000 Par défaut: 14000	Définit la fréquence la plus élevée utilisée pour transférer l'articulation.
Range Low Gamme: 40 à 500 Par défaut: 90	Définit la fréquence la plus basse utilisée pour transférer l'articulation.
Release Gamme: 5 à 2000 Par défaut: 50	Définit la rapidité avec laquelle l'effet se détend une fois que le son devient plus faible.
Shift Gamme: -24 à 24 Par défaut: 0	Déplace la structure de hauteur ou de fréquence sélectionnée vers le haut ou vers le bas.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Sibilance Gamme: 0 à 100 Par défaut: 50	Restaure ou souligne les consonnes telles que S et T pour des mots plus clairs.
Sidechain Gamme: Off, On Par défaut: Off	Utilise un son externe comme support au lieu du support interne.
Tone Gamme: -100 à 100 Par défaut: 0	Rend le résultat du vocodeur plus sombre ou plus clair.
Type Gamme: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Par défaut: Vocoder	Choisit le caractère sonore ou le style de traitement.
Warp Gamme: -100 à 100 Par défaut: 0	Étire ou décale la forme de fréquence transférée pour un caractère vocal différent.
Whiten Gamme: 0 à 100 Par défaut: 75	Unifie le spectre des porteuses afin que les détails de la parole soient transférés plus clairement.
Width Gamme: 0 à 200 Par défaut: 100	Définit la diffusion stéréo du son traité.