

TB Center

MANUALE D'USO



Scopo

Porta un'immagine stereo sparsa o instabile verso un centro chiaro consentendoti di mantenere la larghezza desiderata.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Band High Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Imposta la forza con cui l'area delle alte frequenze viene tirata verso il centro.
Band Low Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Imposta la forza con cui l'area delle basse frequenze viene tirata verso il centro.
Band Mid-High Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Imposta la forza con cui l'area medio-alta viene tirata verso il centro.
Band Mid-Low Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Imposta la forza con cui l'area medio-bassa viene tirata verso il centro.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Intensity Gamma: 0 a 200 Predefinito: 100	Imposta la forza con cui il plug-in corregge la posizione stereo. Inizia vicino al centro e sollevalo solo finché l'immagine non risulta stabile.
Lookahead Gamma: 0 a 100 Predefinito: 20	Aiuta il plug-in a gestire i cambiamenti rapidi di posizione in modo più fluido. Valori più alti possono sembrare più stabili ma leggermente meno immediati.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
M/S Width Gamma: 0 a 200 Predefinito: 100	Imposta la larghezza stereo finale dopo la centratura. Il 100% mantiene la larghezza originale, i valori più bassi la restringono e i valori più alti la allargano.
Multiband Gamma: Off, On Predefinito: Off	Consente alle aree basse, medie e alte di utilizzare diverse forze di centratura.
Program Gamma: 6 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Response Gamma: 0 a 100 Predefinito: 75	Imposta la velocità con cui il centro segue il movimento. I valori più bassi sembrano più fluidi; valori più alti tracciano più velocemente i suoni in movimento.
Time Center Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Sposta il tempo di arrivo a sinistra e a destra verso il centro. Sollevalo quando l'immagine sembra macchiata o staccata.