

TB Disperser

MANUALE D'USO



Scopo

Allunga la parte anteriore dei colpi di batteria e synth in modo che risultino più pesanti, più taglienti o più elastici.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Amount Gamma: 0 % a 100 % Predefinito: 70 %	Imposta la forza con cui l'effetto con nome modifica il suono.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Frequency Gamma: 20 Hz a 20 kHz Predefinito: 200 Hz	Sceglie l'area tonale principale o l'intonazione della portante utilizzata da questo controllo.
LFO Range Gamma: ± 0 oct a ± 4 oct Predefinito: ± 1 oct	Imposta la distanza percorsa dalla frequenza del centro mobile.
LFO Rate Gamma: 0.01 Hz a 10 Hz Predefinito: 0.25 Hz	Imposta la velocità con cui si sposta la frequenza centrale.
LFO Type Gamma: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Predefinito: OFF	Sceglie la forma del movimento o disattiva il movimento automatico.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Pinch Gamma: 0 % a 100 % Predefinito: 0 %	Concentra lo spostamento di fase attorno a un'area di frequenza più ristretta. Valori più alti suonano più nitidi e risonanti.
Program Gamma: 10 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Speed Gamma: 0.25 x a 2 x Predefinito: 2 x	Riduce o allunga il movimento della fase attorno a ciascun colpo.