


TB Jewel Digger & Finder

MANUALE D'USO



Scopo

Trasforma le note in arrivo in risonanza accordata e movimento scintillante simile a un cristallo.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Amount Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.35	Imposta la forza con cui l'effetto con nome modifica il suono.
Base Low Cut Gamma: Off, On Predefinito: Off	Rimuove le basse frequenze prima che entrino nella sezione risonante principale.
Base Note Gamma: C0 a C8 Predefinito: A3	Imposta la nota fondamentale utilizzata per costruire il pattern risonante.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Crystal Damp Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.45	Oscura le particelle di cristallo e ne ammorbidisce la coda ad alta frequenza.
Crystal Mix Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.35	Imposta il livello dello strato di particelle di cristallo.
Crystal Only Gamma: Off, On Predefinito: Off	Ti consente di sentire solo lo strato di cristallo.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Crystal Send Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.8	Imposta la quantità di suono inviata alla sezione delle particelle di cristallo.
Crystal Spread Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.6	Diffonde le particelle di cristallo attraverso il campo stereo.
Density Gamma: 1 a 24 Predefinito: 12	Imposta il numero di eventi o livelli che si sovrappongono contemporaneamente.
Division Gamma: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Predefinito: 1/4	Sceglie la divisione del tempo utilizzata quando Rate Sync è attivo.
Filter Gamma: Find, Dig Predefinito: Find	Sceglie Find per evidenziare le risonanze o Dig per intagliare attorno ad esse.
Grain Attack Gamma: 0.01 a 0.75 Predefinito: 0.35	Imposta la velocità con cui questa parte reagisce all'inizio di un suono.
Grain Decay Gamma: 0.01 a 0.95 Predefinito: 0.65	Imposta quanto tempo impiega questa parte per sfumare o ritornare.
Grain Delay Gamma: 0 a 1000 Predefinito: 140	Imposta quanto tempo aspettano le particelle di cristallo prima di essere udite.
Grain Feedback Gamma: 0% a 100% Predefinito: 45%	Riporta il suono elaborato nell'effetto per estenderlo o intensificarlo.
Grain Size Gamma: 15 a 400 Predefinito: 120	Imposta la quantità di dettaglio delle particelle o di variazione casuale.
Mix Gamma: 0 a 1 Predefinito: 1	Unisce il suono originale con il suono elaborato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Motion Gamma: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Predefinito: Arp Up	Sceglie il modo in cui le note risonanti si muovono nel tempo.
Motion Depth Gamma: 0 a 24 Predefinito: 7	Imposta la distanza con cui si sposta il pattern risonante attraverso la scala selezionata.
Output Gamma: -18 a 6 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.
Pitch Gamma: -24 a 24 Predefinito: 12	Muove l'intonazione del suono elaborato verso l'alto o verso il basso.
Program Gamma: 9 programmi di fabbrica Predefinito: Initialize	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Q Gamma: 0.35 a 24 Predefinito: 6	Imposta quanto è ampio o stretto il focus della frequenza selezionata.
Random Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Aggiunge variazione al movimento risonante e al pattern delle particelle.
Rate Gamma: 0.02 a 64 Predefinito: 0.5	Imposta la velocità con cui il movimento si ripete.
Rate Sync Gamma: Off, On Predefinito: Off	Blocca la velocità Motion al tempo della canzone.
Reverse Chance Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Imposta se e con quale frequenza i frammenti elaborati vengono riprodotti all'indietro.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Scale Gamma: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Predefinito: Chromatic	Sceglie l'insieme di note utilizzate dalle risonanze in movimento.
Shovel Gamma: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Predefinito: Crystal	Sceglie il carattere materiale dello strato risonante.