

TB Parallel Reverb

MANUALE D'USO



Scopo

Unisce tre spazi diversi per creare corpo, riflessi luminosi e atmosfera profonda.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Bright Color Gamma: 0 a 100 Predefinito: 45	Sposta questo livello di riverbero da più scuro e morbido a più luminoso e più presente.
Bright Decay Gamma: 1.5 a 2.5 Predefinito: 2	Imposta la durata del livello di riverbero.
Bright Diffusion Gamma: 0 a 100 Predefinito: 70	Modifica i riflessi degli echi separati in un effetto wash più uniforme.
Bright Enabled Gamma: Off, On Predefinito: On	Attiva o disattiva questo livello di riverbero.
Bright High Pass Gamma: 20 a 1800 Predefinito: 450	Rimuove le basse frequenze da questo strato di riverbero.
Bright Low Pass Gamma: 1200 a 20000 Predefinito: 13500	Rimuove le alte frequenze da questo strato di riverbero.
Bright Mode Gamma: Plate, Spring Predefinito: Plate	Sceglie il carattere dello spazio utilizzato da questo livello di riverbero.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Bright Modulation Depth Gamma: 0 a 20 Predefinito: 1.5	Imposta la quantità di movimento delicato del tono da aggiungere a questo livello di riverbero.
Bright Modulation Rate Gamma: 0.02 a 5 Predefinito: 0.02	Imposta la velocità con cui cambia il delicato movimento dell'intonazione.
Bright Plate Distance Spring Tension Gamma: 0 a 100 Predefinito: 35	Modifica la distanza della piastra o la tensione della molla, a seconda della modalità Bright selezionata.
Bright Pre-Delay Gamma: 0 a 100 Predefinito: 18	Imposta la pausa tra il suono dry e questo strato di riverbero.
Bright Send Gain Gamma: -60 a 6 Predefinito: -15	Imposta la quantità di suono inviata a questo livello di riverbero.
Bright Wide Gamma: 0 a 270 Predefinito: 210	Imposta l'ampiezza stereo di questo livello di riverbero.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Glue Color Gamma: 0 a 100 Predefinito: 30	Sposta questo livello di riverbero da più scuro e morbido a più luminoso e più presente.
Glue Damping Gamma: 0 a 100 Predefinito: 60	Scurisce questo strato di riverbero mentre decade.
Glue Decay Gamma: 0.5 a 1 Predefinito: 0.75	Imposta la durata del livello di riverbero.
Glue Diffusion Gamma: 0 a 100 Predefinito: 65	Modifica i riflessi degli echi separati in un effetto wash più uniforme.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Glue Early Late Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 45	Bilancia le prime riflessioni con la coda successiva del riverbero.
Glue Enabled Gamma: Off, On Predefinito: On	Attiva o disattiva questo livello di riverbero.
Glue High Pass Gamma: 20 a 1500 Predefinito: 200	Rimuove le basse frequenze da questo strato di riverbero.
Glue Low Pass Gamma: 1000 a 20000 Predefinito: 9000	Rimuove le alte frequenze da questo strato di riverbero.
Glue Mode Gamma: Room, Chamber Predefinito: Room	Sceglie il carattere dello spazio utilizzato da questo livello di riverbero.
Glue Pre-Delay Gamma: 0 a 60 Predefinito: 8	Imposta la pausa tra il suono dry e questo strato di riverbero.
Glue Send Gain Gamma: -60 a 6 Predefinito: -12	Imposta la quantità di suono inviata a questo livello di riverbero.
Glue Size Gamma: 0 a 100 Predefinito: 50	Imposta la dimensione apparente della stanza di questo livello di riverbero.
Glue Wide Gamma: 0 a 180 Predefinito: 150	Imposta l'ampiezza stereo di questo livello di riverbero.
Program Gamma: 100 programmi di fabbrica Predefinito: Init Parallel	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Reverb Solo Gamma: Off, Glue, Bright, Space Predefinito: Off	Ti consente di ascoltare uno strato di riverbero da solo bilanciando i tre spazi.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Space Color Gamma: 0 a 100 Predefinito: 25	Sposta questo livello di riverbero da più scuro e morbido a più luminoso e più presente.
Space Decay / Length Gamma: 0.25 a 10 Predefinito: 3.2	Imposta la durata del riverbero o della risposta all'impulso.
Space Diffusion Gamma: 0 a 100 Predefinito: 72	Modifica i riflessi degli echi separati in un effetto wash più uniforme.
Space Enabled Gamma: Off, On Predefinito: On	Attiva o disattiva questo livello di riverbero.
Space Hall Type Gamma: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Predefinito: Church	Sceglie il carattere base della sala.
Space HF Damping Gamma: 0 a 100 Predefinito: 45	Attenua le alte frequenze man mano che il riverbero svanisce.
Space High Pass Gamma: 20 a 1500 Predefinito: 300	Rimuove le basse frequenze da questo strato di riverbero.
Space Low Pass Gamma: 1000 a 20000 Predefinito: 7500	Rimuove le alte frequenze da questo strato di riverbero.
Space Mode Gamma: Hall, IR Predefinito: Hall	Sceglie il carattere dello spazio utilizzato da questo livello di riverbero.
Space Pre-Delay Gamma: 0 a 200 Predefinito: 60	Imposta la pausa tra il suono dry e questo strato di riverbero.
Space Send Gain Gamma: -60 a 6 Predefinito: -22	Imposta la quantità di suono inviata a questo livello di riverbero.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Space Shimmer Gamma: 0 a 100 Predefinito: 15	Aggiunge un tono ascendente brillante al lungo strato di riverbero.
Space Wide Gamma: 0 a 360 Predefinito: 240	Imposta l'ampiezza stereo di questo livello di riverbero.
Wet/Dry Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 100	Unisce il suono originale con tutti i livelli di riverbero abilitati.