

TB Shimmer

MANUALE D'USO



Scopo

Espande il suono in particelle con tonalità spostata e in uno spazio lungo, luminoso e fluttuante.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Density Gamma: 2 a 24 Predefinito: 9	Imposta quante particelle vengono create ogni secondo.
Feedback Gamma: 0 a 88 Predefinito: 42	Restituisce l'effetto in sé per costruire una coda più lunga e intensa.
Level Var Gamma: 0 a 12 Predefinito: 0	Varia il livello delle particelle in modo che la nuvola sembri meno piatta e più stratificata.
Mix Gamma: 0 a 100 Predefinito: 48	Unisce il suono originale con il suono elaborato.
Pitch Gamma: -12 a +24 Predefinito: +12	Imposta l'intervallo del tono principale delle particelle luccicanti.
Pitch Spray Gamma: 0 a 12 Predefinito: 0.1	Aggiunge differenze di passo piccole o grandi tra le singole particelle.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Position Rand Gamma: 0 a 100 Predefinito: 32	Varia il punto in cui inizia ciascuna particella attorno all'impostazione Time.
Program Gamma: 100 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Reverse Gamma: 0 a 100 Predefinito: 18	Imposta la frequenza con cui le particelle vengono riprodotte all'indietro e fioriscono nel suono.
Scatter Gamma: 0 a 100 Predefinito: 32	Diffonde la temporizzazione, le dimensioni e la posizione stereo delle particelle per una nuvola meno uniforme.
Size Gamma: 40 a 500 Predefinito: 160	Imposta la lunghezza di ciascuna particella. I valori brevi sembrano dettagliati; i valori lunghi si fondono in un lavaggio liscio.
Time Gamma: 60 a 1200 Predefinito: 240	Imposta quanto indietro rispetto al suono secco inizia la nuvola di particelle.
Tone Gamma: 1200 a 18000 Predefinito: 9000	Scurisce o schiarisce le particelle e la lunga coda.
Width Gamma: 0 a 200 Predefinito: 135	Imposta la diffusione stereo del suono elaborato.