

TB Center

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Brengt een verspreid of onstabiel stereobeeld naar een helder midden, terwijl u de gewenste breedte kunt behouden.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band High Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Stelt in hoe sterk het hoogfrequente gebied naar het midden wordt getrokken.
Band Low Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Stelt in hoe sterk het laagfrequente gebied naar het midden wordt getrokken.
Band Mid-High Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Stelt in hoe sterk het boven-middengebied naar het midden wordt getrokken.
Band Mid-Low Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Stelt in hoe sterk het lagere-middengebied naar het midden wordt getrokken.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Intensity Bereik: 0 aan 200 Standaard: 100	Stelt in hoe sterk de plug-in de stereopositie corrigeert. Begin in het midden en til het alleen op totdat het beeld stabiel aanvoelt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Lookahead Bereik: 0 aan 100 Standaard: 20	Helpt de plug-in om snelle positieveranderingen soepeler te maken. Hogere waarden kunnen stabielere klinken, maar iets minder direct.
M/S Width Bereik: 0 aan 200 Standaard: 100	Stelt de uiteindelijke stereobreedte in na het centreren. Bij 100 procent blijft de oorspronkelijke breedte behouden, lagere waarden verkleinen de breedte en hogere waarden vergroten deze.
Multiband Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat de lage, midden en hoge gebieden verschillende centreersterkten gebruiken.
Program Bereik: 6 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Response Bereik: 0 aan 100 Standaard: 75	Stelt in hoe snel het centrum de beweging volgt. Lagere waarden voelen vloeiender aan; hogere waarden volgen bewegende geluiden sneller.
Time Center Bereik: 0 aan 100 Standaard: 100	Verplaatst de linker- en rechteraankomsttiming naar het midden. Zet hem omhoog als het beeld vlekkelig of uiteengetrokken aanvoelt.