

TB Inverted Phaser

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Dodaje do dźwięku głęboki, rotacyjny ruch fazowy i niezwykle poczucie przestrzeni.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Amount Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 65	Ustawia, jak mocno nazwany efekt zmienia dźwięk.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Centre Zasięg: 120 do 4000 Domyślne: 720	Wybiera główny obszar tonalny, w którym słychać ruch fazera.
Depth Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 70	Ustawia odległość, jaką przemieszcza się ruch.
Feedback Zasięg: 0 do 85 Domyślne: 28	Zwraca przetworzony dźwięk do efektu, aby uzyskać dłuższy lub mocniejszy efekt.
Jitter Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Dodaje nieregularny ruch, dzięki czemu wydaje się, że przeciągnięcie jest mniej doskonale powtarzane.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
LFO Shape Zasięg: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Domyślne: Sine	Wybiera wzór ruchu przemiatań fazera.
Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.
Output Zasięg: -12 do 6 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.
Program Zasięg: 13 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Rate Zasięg: 0.02 do 8 Domyślne: 0.35	Ustawia szybkość powtarzania ruchu.
Spacing Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 35	Rozmieszcza nacięcia fazowe bliżej siebie lub dalej od siebie.
Stages Zasięg: 1 do 12 Domyślne: 6	Ustawia liczbę używanych nacięć fazowych. Więcej etapów tworzy gęstszy, bardziej złożony przeciąg.