

TB Parallel Reverb

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Łączy trzy różne przestrzenie, tworząc ciało, jasne odbicia i głęboką atmosferę.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Bright Color Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 45	Przesuwa tę warstwę pogłosu z ciemniejszej i bardziej miękkiej do jaśniejszej i bardziej obecnej.
Bright Decay Zasięg: 1.5 do 2.5 Domyślne: 2	Ustawia czas trwania warstwy pogłosu.
Bright Diffusion Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 70	Zmienia odbicia od oddzielnych ech w gładze pranie.
Bright Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: On	Włącza lub wyłącza tę warstwę pogłosu.
Bright High Pass Zasięg: 20 do 1800 Domyślne: 450	Usuwa niskie częstotliwości z tej warstwy pogłosu.
Bright Low Pass Zasięg: 1200 do 20000 Domyślne: 13500	Usuwa wysokie częstotliwości z tej warstwy pogłosu.
Bright Mode Zasięg: Plate, Spring Domyślne: Plate	Wybiera znak spacji używany przez tę warstwę pogłosu.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Bright Modulation Depth Zasięg: 0 do 20 Domyślne: 1.5	Ustawia stopień delikatnego ruchu wysokości dźwięku dodawanego do tej warstwy pogłosu.
Bright Modulation Rate Zasięg: 0.02 do 5 Domyślne: 0.02	Ustawia szybkość zmiany delikatnego ruchu pitch.
Bright Plate Distance Spring Tension Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 35	Zmienia odległość płytek lub napięcie sprężyny, w zależności od wybranego trybu Bright.
Bright Pre-Delay Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 18	Ustawia pauzę pomiędzy suchym dźwiękiem a warstwą pogłosu.
Bright Send Gain Zasięg: -60 do 6 Domyślne: -15	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do tej warstwy pogłosu.
Bright Wide Zasięg: 0 do 270 Domyślne: 210	Ustawia szerokość stereo tej warstwy pogłosu.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Glue Color Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 30	Przesuwa tę warstwę pogłosu z ciemniejszej i bardziej miękkiej do jaśniejszej i bardziej obecnej.
Glue Damping Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 60	Przyciemnia tę warstwę pogłosu w miarę jej zanikania.
Glue Decay Zasięg: 0.5 do 1 Domyślne: 0.75	Ustawia czas trwania warstwy pogłosu.
Glue Diffusion Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 65	Zmienia odbicia od oddzielnych ech w głośniejsze pranie.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Glue Early Late Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 45	Równoważy pierwsze odbicia z późniejszym ogonem pogłosu.
Glue Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: On	Włącza lub wyłącza tę warstwę pogłosu.
Glue High Pass Zasięg: 20 do 1500 Domyślne: 200	Usuwa niskie częstotliwości z tej warstwy pogłosu.
Glue Low Pass Zasięg: 1000 do 20000 Domyślne: 9000	Usuwa wysokie częstotliwości z tej warstwy pogłosu.
Glue Mode Zasięg: Room, Chamber Domyślne: Room	Wybiera znak spacji używany przez tę warstwę pogłosu.
Glue Pre-Delay Zasięg: 0 do 60 Domyślne: 8	Ustawia pauzę pomiędzy suchym dźwiękiem a warstwą pogłosu.
Glue Send Gain Zasięg: -60 do 6 Domyślne: -12	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do tej warstwy pogłosu.
Glue Size Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 50	Ustawia pozorną wielkość pomieszczenia dla tej warstwy pogłosu.
Glue Wide Zasięg: 0 do 180 Domyślne: 150	Ustawia szerokość stereo tej warstwy pogłosu.
Program Zasięg: 100 programy fabryczne Domyślne: Init Parallel	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Reverb Solo Zasięg: Off, Glue, Bright, Space Domyślne: Off	Pozwala usłyszeć jedną warstwę pogłosu samodzielnie, równoważąc trzy przestrzenie.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Space Color Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 25	Przesuwa tę warstwę pogłosu z ciemniejszej i bardziej miękkiej do jaśniejszej i bardziej obecnej.
Space Decay / Length Zasięg: 0.25 do 10 Domyślne: 3.2	Ustawia czas trwania pogłosu lub reakcji impulsowej.
Space Diffusion Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 72	Zmienia odbicia od oddzielnych ech w gładzsze pranie.
Space Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: On	Włącza lub wyłącza tę warstwę pogłosu.
Space Hall Type Zasięg: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Domyślne: Church	Wybiera podstawowy charakter sali.
Space HF Damping Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 45	Zmiękcza wysokie częstotliwości w miarę zanikania pogłosu.
Space High Pass Zasięg: 20 do 1500 Domyślne: 300	Usuwa niskie częstotliwości z tej warstwy pogłosu.
Space Low Pass Zasięg: 1000 do 20000 Domyślne: 7500	Usuwa wysokie częstotliwości z tej warstwy pogłosu.
Space Mode Zasięg: Hall, IR Domyślne: Hall	Wybiera znak spacji używany przez tę warstwę pogłosu.
Space Pre-Delay Zasięg: 0 do 200 Domyślne: 60	Ustawia pauzę pomiędzy suchym dźwiękiem a warstwą pogłosu.
Space Send Gain Zasięg: -60 do 6 Domyślne: -22	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do tej warstwy pogłosu.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Space Shimmer Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 15	Dodaje jasny, wznoszący się ton do warstwy długiego pogłosu.
Space Wide Zasięg: 0 do 360 Domyślne: 240	Ustawia szerokość stereo tej warstwy pogłosu.
Wet/Dry Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Łączy oryginalny dźwięk ze wszystkimi włączonymi warstwami pogłosu.