

TB Vocoder

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Umieszcza rytm i artykulację jednego dźwięku na tonie innego dźwięku.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 3	Ustawia szybkość reakcji efektu na rozpoczęcie dźwięku. Szybsze wartości kontrolują przód; wolniejsze wartości zapewniają większą siłę uderzenia.
Bands Zasięg: 8 do 64 Domyślne: 32	Ustawia, ile wycinków częstotliwości przenosi kształt mowy. Więcej zespołów brzmi wyraźniej; mniej zespołów brzmi bardziej vintage.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Carrier Count Zasięg: 2 do 100 Domyślne: 3	Ustawia liczbę warstw głosów nośnych wewnętrznych.
Carrier Resonance Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 50	Zmienia ostrość i skupienie tonalne głosów nośnych wewnętrznych.
Carrier Tune Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Wybiera główną nutę lub obszar tonalny używany przez tę kontrolkę.
Color Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 30	Zmienia ogólną jasność i charakter tonalny.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Detail Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 65	Ustawia ilość przesyłanej drobnej mowy i szczegółów przejściowych.
Floor Zasięg: -90 do -30 Domyślne: -70	Ustawia, jak ciche może być wejście, zanim przeniesiony ruch zostanie zamknięty.
Imprint Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Ustawia siłę nadruku artykulacji i rytmu sygnału wejściowego na nośniku.
Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.
Output Zasięg: -18 do 6 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.
Pressure Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 25	Dodaje gęstości i jędrności przenoszonej kopercie.
Program Zasięg: 120 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Range High Zasięg: 2000 do 18000 Domyślne: 14000	Ustawia najwyższą częstotliwość używaną do przenoszenia artykulacji.
Range Low Zasięg: 40 do 500 Domyślne: 90	Ustawia najniższą częstotliwość używaną do przenoszenia artykulacji.
Release Zasięg: 5 do 2000 Domyślne: 50	Określa, jak szybko efekt wycisza się, gdy dźwięk staje się cichszy.
Shift Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Przesuwa wybraną wysokość lub strukturę częstotliwości w górę lub w dół.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Sibilance Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 50	Przywraca lub podkreśla spółgłoski, takie jak S i T, w celu uzyskania wyraźniejszych słów.
Sidechain Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wykorzystuje dźwięk zewnętrzny jako nośnik zamiast nośnika wewnętrznego.
Tone Zasięg: -100 do 100 Domyślne: 0	Sprawia, że efekt wokodera jest ciemniejszy lub jaśniejszy.
Type Zasięg: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Domyślne: Vocoder	Wybiera charakter dźwięku lub styl przetwarzania.
Warp Zasięg: -100 do 100 Domyślne: 0	Rozciąga lub przesuwa kształt przenoszonej częstotliwości w celu uzyskania innego charakteru wokalów.
Whiten Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 75	Wyrównuje widmo nośne, dzięki czemu szczegóły mowy są przesyłane wyraźniej.
Width Zasięg: 0 do 200 Domyślne: 100	Ustawia rozkład stereo przetworzonego dźwięku.