

TB Distortion

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Cria qualquer coisa, desde um calor suave até uma separação agressiva e combina-o com o som original.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Drive Alcance: 0 para 36 Padrão: 6	Define a intensidade com que o som é levado à cor harmônica ou à distorção.
Drive Type Alcance: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Padrão: Soft	Escolhe o carácter de distorção principal, de suave e quente a duro ou dobrado.
Dynamics Alcance: -100 para 100 Padrão: 0	Altera a forma como a distorção segue o nível de reprodução. Valores negativos e positivos criam diferentes tipos de movimento.
High Alcance: 20 para 20000 Padrão: 20000	Define a frequência mais alta incluída na área de distorção focada.
Low Alcance: 20 para 20000 Padrão: 20	Define a frequência mais baixa incluída na área de distorção focada.

Controle e configurações	O que isso muda
Mix Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Combina o som original com o som processado.
Output Alcance: -24 para 12 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.
Program Alcance: 9 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
TB Drive Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Adiciona uma segunda camada paralela de caracteres de distorção.
TB Type Alcance: Level, Sample, Time, Bias Padrão: Level	Escolhe como a camada TB paralela altera o som.