

TB Parallel Reverb

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Combina três espaços diferentes para criar corpo, reflexos brilhantes e ambiente profundo.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Bright Color Alcance: 0 para 100 Padrão: 45	Move essa camada de reverberação de mais escura e suave para mais brilhante e mais presente.
Bright Decay Alcance: 1.5 para 2.5 Padrão: 2	Define quanto tempo dura esta camada de reverberação.
Bright Diffusion Alcance: 0 para 100 Padrão: 70	Muda os reflexos de ecos separados para uma lavagem mais suave.
Bright Enabled Alcance: Off, On Padrão: On	Ativa ou desativa esta camada de reverberação.
Bright High Pass Alcance: 20 para 1800 Padrão: 450	Remove baixas frequências desta camada de reverberação.
Bright Low Pass Alcance: 1200 para 20000 Padrão: 13500	Remove altas frequências desta camada de reverberação.
Bright Mode Alcance: Plate, Spring Padrão: Plate	Escolhe o caractere de espaço usado por esta camada de reverberação.

Controle e configurações	O que isso muda
Bright Modulation Depth Alcance: 0 para 20 Padrão: 1.5	Define quanto movimento de afinação suave é adicionado a esta camada de reverberação.
Bright Modulation Rate Alcance: 0.02 para 5 Padrão: 0.02	Define a rapidez com que o movimento suave do tom muda.
Bright Plate Distance Spring Tension Alcance: 0 para 100 Padrão: 35	Altera a distância da placa ou a tensão da mola, dependendo do modo Bright selecionado.
Bright Pre-Delay Alcance: 0 para 100 Padrão: 18	Define a pausa entre o som seco e esta camada de reverberação.
Bright Send Gain Alcance: -60 para 6 Padrão: -15	Define a quantidade de som enviada para esta camada de reverberação.
Bright Wide Alcance: 0 para 270 Padrão: 210	Define a largura estéreo desta camada de reverberação.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Glue Color Alcance: 0 para 100 Padrão: 30	Mova essa camada de reverberação de mais escura e suave para mais brilhante e mais presente.
Glue Damping Alcance: 0 para 100 Padrão: 60	Escurece esta camada de reverberação à medida que ela decai.
Glue Decay Alcance: 0.5 para 1 Padrão: 0.75	Define quanto tempo dura esta camada de reverberação.
Glue Diffusion Alcance: 0 para 100 Padrão: 65	Muda os reflexos de ecos separados para uma lavagem mais suave.

Controle e configurações	O que isso muda
Glue Early Late Mix Alcance: 0 para 100 Padrão: 45	Equilibra as primeiras reflexões com a cauda de reverberação posterior.
Glue Enabled Alcance: Off, On Padrão: On	Ativa ou desativa esta camada de reverberação.
Glue High Pass Alcance: 20 para 1500 Padrão: 200	Remove baixas frequências desta camada de reverberação.
Glue Low Pass Alcance: 1000 para 20000 Padrão: 9000	Remove altas frequências desta camada de reverberação.
Glue Mode Alcance: Room, Chamber Padrão: Room	Escolhe o caractere de espaço usado por esta camada de reverberação.
Glue Pre-Delay Alcance: 0 para 60 Padrão: 8	Define a pausa entre o som seco e esta camada de reverberação.
Glue Send Gain Alcance: -60 para 6 Padrão: -12	Define a quantidade de som enviada para esta camada de reverberação.
Glue Size Alcance: 0 para 100 Padrão: 50	Define o tamanho aparente da sala desta camada de reverberação.
Glue Wide Alcance: 0 para 180 Padrão: 150	Define a largura estéreo desta camada de reverberação.
Program Alcance: 100 programas de fábrica Padrão: Init Parallel	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Reverb Solo Alcance: Off, Glue, Bright, Space Padrão: Off	Permite ouvir uma camada de reverberação sozinha enquanto equilibra os três espaços.

Controle e configurações	O que isso muda
Space Color Alcance: 0 para 100 Padrão: 25	Move essa camada de reverberação de mais escura e suave para mais brilhante e mais presente.
Space Decay / Length Alcance: 0.25 para 10 Padrão: 3.2	Define quanto tempo dura essa reverberação ou resposta de impulso.
Space Diffusion Alcance: 0 para 100 Padrão: 72	Muda os reflexos de ecos separados para uma lavagem mais suave.
Space Enabled Alcance: Off, On Padrão: On	Ativa ou desativa esta camada de reverberação.
Space Hall Type Alcance: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Padrão: Church	Escolhe o personagem básico do salão.
Space HF Damping Alcance: 0 para 100 Padrão: 45	Suaviza as altas frequências à medida que a reverberação diminui.
Space High Pass Alcance: 20 para 1500 Padrão: 300	Remove baixas frequências desta camada de reverberação.
Space Low Pass Alcance: 1000 para 20000 Padrão: 7500	Remove altas frequências desta camada de reverberação.
Space Mode Alcance: Hall, IR Padrão: Hall	Escolhe o caractere de espaço usado por esta camada de reverberação.
Space Pre-Delay Alcance: 0 para 200 Padrão: 60	Define a pausa entre o som seco e esta camada de reverberação.
Space Send Gain Alcance: -60 para 6 Padrão: -22	Define a quantidade de som enviada para esta camada de reverberação.

Controle e configurações	O que isso muda
Space Shimmer Alcance: 0 para 100 Padrão: 15	Adiciona um tom ascendente brilhante à longa camada de reverberação.
Space Wide Alcance: 0 para 360 Padrão: 240	Define a largura estéreo desta camada de reverberação.
Wet/Dry Mix Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Combina o som original com todas as camadas de reverberação habilitadas.