

TB Spectral Transient Shaper

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Separa ataque e sustentação para que você possa alterar o impacto, a clareza e a duração por área de frequência.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
ATK_HIGH Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 8000	Escolhe a área tonal usada para moldar o ataque nesta banda.
ATK_HIGH Q Alcance: 0.1 para 10 Padrão: 1	Define quão amplo ou estreito é o foco de ataque desta banda.
ATK_HIGH Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que a energia de ataque é selecionada nesta banda.
ATK_LOW Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 100	Escolhe a área tonal usada para moldar o ataque nesta banda.
ATK_LOW Q Alcance: 0.1 para 10 Padrão: 1	Define quão amplo ou estreito é o foco de ataque desta banda.
ATK_LOW Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que a energia de ataque é selecionada nesta banda.
ATK_MID Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal usada para moldar o ataque nesta banda.

Controle e configurações	O que isso muda
ATK_MID Q Alcance: 0.1 para 10 Padrão: 1	Define quão amplo ou estreito é o foco de ataque desta banda.
ATK_MID Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que a energia de ataque é selecionada nesta banda.
Attack Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 4	Aumenta ou diminui a borda frontal dos sons.
Attack Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 50	Define a rapidez com que a modelagem do ataque relaxa após cada golpe.
Attack Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que o plug-in identifica a energia do ataque.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Clipper Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o corte de pico firme antes da saída final.
Clipper Threshold Alcance: -20 para 0 Padrão: -0.7	Define o nível onde o clipper começa a cortar os picos.
Input Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço.
Limiter Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa a proteção de pico final.

Controle e configurações	O que isso muda
Limiter Threshold Alcance: -24 para 0 Padrão: -0.1	Define o nível máximo permitido pelo limitador.
Lookahead Alcance: 0 para 20 Padrão: 0	Ajuda a capturar picos repentinos com mais suavidade. Valores mais altos podem parecer um pouco menos imediatos.
Mode Alcance: Simple, EQ Padrão: Simple	Escolhe um amplo par de controles ou controles separados de sensibilidade baixa, média e alta.
Monitor Alcance: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Padrão: Normal	Escolhe o resultado completo ou isola o ataque, sustenta ou remove a diferença para ouvir.
Output Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.
Oversampling Alcance: x1, x2, x4, x8 Padrão: x1	Torna a distorção pesada ou limita o som mais limpo ao custo de mais uso da CPU.
Program Alcance: 25 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Saturation Alcance: Off, On Padrão: Off	Define a intensidade com que esta parte controla o nível após o limite.
Saturation Drive Alcance: 0 para 36 Padrão: 0	Define a intensidade com que esta parte controla o nível após o limite.
Saturation Mode Alcance: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Padrão: Soft	Escolhe o caráter harmônico adicionado ao som modelado.

Controle e configurações	O que isso muda
Saturation Shaper Link Alcance: Off, On Padrão: Off	Faz com que a saturação siga o ataque atual e sustente a modelagem.
SUS_HIGH Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 8000	Escolhe a área tonal usada para modelagem de sustentação nesta banda.
SUS_HIGH Q Alcance: 0.1 para 10 Padrão: 1	Define quão amplo ou estreito é o foco de sustentação desta banda.
SUS_HIGH Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que a energia de sustentação é selecionada nesta banda.
SUS_LOW Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 100	Escolhe a área tonal usada para modelagem de sustentação nesta banda.
SUS_LOW Q Alcance: 0.1 para 10 Padrão: 1	Define quão amplo ou estreito é o foco de sustentação desta banda.
SUS_LOW Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que a energia de sustentação é selecionada nesta banda.
SUS_MID Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal usada para modelagem de sustentação nesta banda.
SUS_MID Q Alcance: 0.1 para 10 Padrão: 1	Define quão amplo ou estreito é o foco de sustentação desta banda.
SUS_MID Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que a energia de sustentação é selecionada nesta banda.
Sustain Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: -2	Eleva ou abaixa o corpo e a cauda dos sons.

Controle e configurações	O que isso muda
Sustain Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 50	Define a rapidez com que a modelagem da sustentação retorna após a mudança do som.
Sustain Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que o plug-in identifica a energia sustentada.