

TB Parallel Reverb

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Объединяет три разных пространства, создавая насыщенность, яркие отражения и глубокую атмосферу.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Bright Color Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 45	Перемещает этот слой реверберации от более темного и мягкого к более яркому и выразительному.
Bright Decay Диапазон: 1.5 чтобы 2.5 По умолчанию: 2	Устанавливает продолжительность действия слоя реверберации.
Bright Diffusion Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 70	Изменяет отражения отдельных эхо на более плавные.
Bright Enabled Диапазон: Off, On По умолчанию: On	Включает или выключает этот слой реверберации.
Bright High Pass Диапазон: 20 чтобы 1800 По умолчанию: 450	Удаляет низкие частоты из этого слоя реверберации.
Bright Low Pass Диапазон: 1200 чтобы 20000 По умолчанию: 13500	Удаляет высокие частоты из этого слоя реверберации.
Bright Mode Диапазон: Plate, Spring По умолчанию: Plate	Выбирает символ пробела, используемый этим слоем реверберации.

Управление и настройки	Что это меняет
Bright Modulation Depth Диапазон: 0 чтобы 20 По умолчанию: 1.5	Устанавливает, насколько плавное изменение высоты звука будет добавлено к этому слою реверберации.
Bright Modulation Rate Диапазон: 0.02 чтобы 5 По умолчанию: 0.02	Устанавливает, насколько быстро меняется плавное изменение высоты тона.
Bright Plate Distance Spring Tension Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 35	Изменяет расстояние между пластинами или натяжение пружины в зависимости от выбранного режима Bright.
Bright Pre-Delay Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 18	Устанавливает паузу между сухим звуком и слоем реверберации.
Bright Send Gain Диапазон: -60 чтобы 6 По умолчанию: -15	Устанавливает количество звука, отправляемого в этот слой реверберации.
Bright Wide Диапазон: 0 чтобы 270 По умолчанию: 210	Устанавливает ширину стерео этого слоя реверберации.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Glue Color Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 30	Перемещает этот слой реверберации от более темного и мягкого к более яркому и выразительному.
Glue Damping Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 60	Затемняет этот слой реверберации по мере его затухания.
Glue Decay Диапазон: 0.5 чтобы 1 По умолчанию: 0.75	Устанавливает продолжительность действия слоя реверберации.
Glue Diffusion Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 65	Изменяет отражения отдельных эхо на более плавные.

Управление и настройки	Что это меняет
Glue Early Late Mix Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 45	Балансирует первые отражения и более поздний хвост реверберации.
Glue Enabled Диапазон: Off, On По умолчанию: On	Включает или выключает этот слой реверберации.
Glue High Pass Диапазон: 20 чтобы 1500 По умолчанию: 200	Удаляет низкие частоты из этого слоя реверберации.
Glue Low Pass Диапазон: 1000 чтобы 20000 По умолчанию: 9000	Удаляет высокие частоты из этого слоя реверберации.
Glue Mode Диапазон: Room, Chamber По умолчанию: Room	Выбирает символ пробела, используемый этим слоем реверберации.
Glue Pre-Delay Диапазон: 0 чтобы 60 По умолчанию: 8	Устанавливает паузу между сухим звуком и слоем реверберации.
Glue Send Gain Диапазон: -60 чтобы 6 По умолчанию: -12	Устанавливает количество звука, отправляемого в этот слой реверберации.
Glue Size Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 50	Устанавливает видимый размер помещения для этого слоя реверберации.
Glue Wide Диапазон: 0 чтобы 180 По умолчанию: 150	Устанавливает ширину стерео этого слоя реверберации.
Program Диапазон: 100 заводские программы По умолчанию: Init Parallel	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Reverb Solo Диапазон: Off, Glue, Bright, Space По умолчанию: Off	Позволяет вам услышать один слой реверберации отдельно, балансируя три пространства.

Управление и настройки	Что это меняет
Space Color Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 25	Перемещает этот слой реверберации от более темного и мягкого к более яркому и выразительному.
Space Decay / Length Диапазон: 0.25 чтобы 10 По умолчанию: 3.2	Устанавливает длительность реверберации или импульсного отклика.
Space Diffusion Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 72	Изменяет отражения отдельных эхо на более плавные.
Space Enabled Диапазон: Off, On По умолчанию: On	Включает или выключает этот слой реверберации.
Space Hall Type Диапазон: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall По умолчанию: Church	Выбирает основного персонажа зала.
Space HF Damping Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 45	Смягчает высокие частоты по мере затухания реверберации.
Space High Pass Диапазон: 20 чтобы 1500 По умолчанию: 300	Удаляет низкие частоты из этого слоя реверберации.
Space Low Pass Диапазон: 1000 чтобы 20000 По умолчанию: 7500	Удаляет высокие частоты из этого слоя реверберации.
Space Mode Диапазон: Hall, IR По умолчанию: Hall	Выбирает символ пробела, используемый этим слоем реверберации.
Space Pre-Delay Диапазон: 0 чтобы 200 По умолчанию: 60	Устанавливает паузу между сухим звуком и слоем реверберации.
Space Send Gain Диапазон: -60 чтобы 6 По умолчанию: -22	Устанавливает количество звука, отправляемого в этот слой реверберации.

Управление и настройки	Что это меняет
Space Shimmer Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 15	Добавляет яркий восходящий тон к длинному слою реверберации.
Space Wide Диапазон: 0 чтобы 360 По умолчанию: 240	Устанавливает ширину стерео этого слоя реверберации.
Wet/Dry Mix Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Смешивает исходный звук со всеми включенными слоями реверберации.