

# TB Jewel Digger & Finder

## MANUAL DE USUARIO

**HARMONIC DETAIL**  
Reveal sparkle and upper texture.

**RESONANT SHIMMER**  
Add crystalline tonal accents.

**MIX CONTROL**  
Blend enhancement without harshness.

The screenshot displays the TB Jewel Digger & Finder software interface. At the top, a status bar indicates 'Audio input is muted to avoid feedback loop'. Below this, a piano roll shows a sequence of notes labeled C1 through C8. The interface is divided into three main sections: FILTERING, CRYSTALLIZING, and MIX / OUTPUT. The FILTERING section includes controls for Scale (Shower), Chromatic (Crystal), Motion (Find), and various parameters like Amount, Rate, and Density. The CRYSTALLIZING section features knobs for Crystal Mix, Crystal Send, Delay, Feedback, Damp, Spread, and Reverse Chance. The MIX / OUTPUT section includes a Mix knob and an Output knob. Three callout boxes with red lines point to specific controls: 'HARMONIC DETAIL' points to the 'Find' button in the FILTERING section; 'RESONANT SHIMMER' points to the 'Crystal Send' knob in the CRYSTALLIZING section; and 'MIX CONTROL' points to the 'Mix' knob in the MIX / OUTPUT section.

# Propósito

**Convierte las notas entrantes en resonancia afinada y un movimiento cristalino brillante.**

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

## Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

| Controles y configuraciones                                  | que cambia                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amount</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 0.35        | Establece la fuerza con la que el efecto nombrado cambia el sonido.                        |
| <b>Base Low Cut</b><br>Rango: Off, On<br>Predeterminado: Off | Elimina las frecuencias bajas antes de que entren en la sección resonante principal.       |
| <b>Base Note</b><br>Rango: C0 a C8<br>Predeterminado: A3     | Establece la nota fundamental utilizada para construir el patrón resonante.                |
| <b>Bypass</b><br>Rango: Off, On<br>Predeterminado: Off       | Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. |
| <b>Crystal Damp</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 0.45  | Oscurece las partículas de cristal y suaviza su cola de alta frecuencia.                   |
| <b>Crystal Mix</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 0.35   | Establece el nivel de la capa de partículas de cristal.                                    |
| <b>Crystal Only</b><br>Rango: Off, On<br>Predeterminado: Off | Te permite escuchar sólo la capa de cristal.                                               |

| Controles y configuraciones                                                           | que cambia                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crystal Send</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 0.8                            | Establece cuánto sonido se envía a la sección de partículas de cristal.            |
| <b>Crystal Spread</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 0.6                          | Distribuye las partículas de cristal por el campo estéreo.                         |
| <b>Density</b><br>Rango: 1 a 24<br>Predeterminado: 12                                 | Establece cuántos eventos o capas se superponen a la vez.                          |
| <b>Division</b><br>Rango: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1<br>Predeterminado: 1/4 | Elige la división de tempo utilizada cuando Rate Sync está activado.               |
| <b>Filter</b><br>Rango: Find, Dig<br>Predeterminado: Find                             | Elige Find para resaltar resonancias o Dig para tallar alrededor de ellas.         |
| <b>Grain Attack</b><br>Rango: 0.01 a 0.75<br>Predeterminado: 0.35                     | Establece la rapidez con la que reacciona esta parte cuando comienza un sonido.    |
| <b>Grain Decay</b><br>Rango: 0.01 a 0.95<br>Predeterminado: 0.65                      | Establece cuánto tiempo tarda esta parte en desaparecer o regresar.                |
| <b>Grain Delay</b><br>Rango: 0 a 1000<br>Predeterminado: 140                          | Establece cuánto tiempo esperan las partículas de cristal antes de ser escuchadas. |
| <b>Grain Feedback</b><br>Rango: 0% a 100%<br>Predeterminado: 45%                      | Devuelve el sonido procesado al efecto para extenderlo o intensificarlo.           |
| <b>Grain Size</b><br>Rango: 15 a 400<br>Predeterminado: 120                           | Establece la cantidad de detalle de partículas o variación aleatoria.              |
| <b>Mix</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 1                                       | Combina el sonido original con el sonido procesado.                                |

| Controles y configuraciones                                                                                                                  | que cambia                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motion</b><br>Rango: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos<br>Predeterminado: Arp Up | Elige cómo se mueven las notas resonantes a lo largo del tiempo.                                         |
| <b>Motion Depth</b><br>Rango: 0 a 24<br>Predeterminado: 7                                                                                    | Establece hasta qué punto se mueve el patrón resonante a través de la escala seleccionada.               |
| <b>Output</b><br>Rango: -18 a 6<br>Predeterminado: 0                                                                                         | Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.                                           |
| <b>Pitch</b><br>Rango: -24 a 24<br>Predeterminado: 12                                                                                        | Mueve el tono del sonido procesado hacia arriba o hacia abajo.                                           |
| <b>Program</b><br>Rango: 9 programas de fábrica<br>Predeterminado: Initialize                                                                | Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. |
| <b>Q</b><br>Rango: 0.35 a 24<br>Predeterminado: 6                                                                                            | Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de frecuencia seleccionado.                            |
| <b>Random</b><br>Rango: 0 a 1<br>Predeterminado: 0.5                                                                                         | Agrega variación al movimiento resonante y al patrón de partículas.                                      |
| <b>Rate</b><br>Rango: 0.02 a 64<br>Predeterminado: 0.5                                                                                       | Establece la rapidez con la que se repite el movimiento.                                                 |
| <b>Rate Sync</b><br>Rango: Off, On<br>Predeterminado: Off                                                                                    | Bloquea la velocidad Motion al tempo de la canción.                                                      |
| <b>Reverse Chance</b><br>Rango: 0 a 100<br>Predeterminado: 0                                                                                 | Establece si los fragmentos procesados se reproducen hacia atrás y con qué frecuencia.                   |

| Controles y configuraciones                                                                                                                                              | que cambia                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scale</b><br><br>Rango: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian<br>Predeterminado: Chromatic | Elige el conjunto de notas utilizadas por las resonancias en movimiento. |
| <b>Shovel</b><br><br>Rango: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt<br>Predeterminado: Crystal                                                                         | Elige el carácter material de la capa resonante.                         |