

TB Inverted Phaser

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Lägger till djup, roterande faserörelse och en ovanlig känsla av rymd till ett ljud.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Amount Räckvidd: 0 till 100 Standard: 65	Ställer in hur starkt den namngivna effekten ändrar ljudet.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Centre Räckvidd: 120 till 4000 Standard: 720	Väljer det huvudsakliga tonala området där phaserrörelsen hörs.
Depth Räckvidd: 0 till 100 Standard: 70	Ställer in hur långt rörelsen färdas.
Feedback Räckvidd: 0 till 85 Standard: 28	Returnerar det bearbetade ljudet till effekten för att skapa ett längre eller starkare resultat.
Jitter Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Lägger till oregelbundna rörelser så att svepet känns mindre perfekt upprepat.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
LFO Shape Räckvidd: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Standard: Sine	Väljer rörelsemönster för fassvepet.
Mix Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet.
Output Räckvidd: -12 till 6 Standard: 0	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.
Program Räckvidd: 13 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Rate Räckvidd: 0.02 till 8 Standard: 0.35	Ställer in hur snabbt rörelsen upprepas.
Spacing Räckvidd: 0 till 100 Standard: 35	Sprider fasskåror närmare varandra eller längre ifrån varandra.
Stages Räckvidd: 1 till 12 Standard: 6	Ställer in hur många fasskåror som används. Fler steg skapar ett tätare, mer komplext svep.