

TB Vocoder

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

วางจังหวะและเสียงที่เปล่งออกมาของเสียงหนึ่งลงบนอีกเสียงหนึ่ง

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาด เน้นคำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Attack พัลส์: 0.1 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 3	ตั้งค่าความเร็วที่เอฟเฟกต์จะตอบสนองเมื่อเริ่มเสียง ค่าที่เร็วกว่าจะควบคุมส่วนหน้า ค่าที่ช้าลงจะยิ่งเจาะมากขึ้น
Bands พัลส์: 8 ถึง 64 ค่าเริ่มต้น: 32	กำหนดจำนวนชั้นความถี่ที่มีรูปร่างคำพูด วงดนตรีที่มีเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น วงดนตรีน้อยลงจะฟังดูวินเทจมากขึ้น
Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Carrier Count พัลส์: 2 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 3	กำหนดจำนวนเสียงของผู้ให้บริการภายในที่ซ้อนกัน
Carrier Resonance พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 50	เปลี่ยนความคมชัดและเน้นโทนเสียงของเสียงพาหะภายใน
Carrier Tune พัลส์: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	เลือกบันทึกหลักหรือพื้นที่วรรณยุกต์ที่ใช้โดยการควบคุมนี้
Color พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 30	เปลี่ยนความสว่างและโทนสีโดยรวม

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Detail พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 65	ตั้งค่าจำนวนคำพูดที่ละเอียดและรายละเอียดชั่วคราวที่ถูกถ่ายโอน
Floor พัลส์: -90 ถึง -30 ค่าเริ่มต้น: -70	ตั้งค่าความเรียบของอินพุตก่อนที่การเคลื่อนไหวที่ถ่ายโอนจะปิดตัวลง
Imprint พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความเข้มของเสียงและจังหวะของอินพุตที่จะพิมพ์ลงบนพาหะ
Mix พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Output พัลส์: -18 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล
Pressure พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 25	เพิ่มความหนาแน่นและความแน่นให้กับช่องที่ถ่ายโอน
Program พัลส์: 120 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Range High พัลส์: 2000 ถึง 18000 ค่าเริ่มต้น: 14000	ตั้งค่าความถี่สูงสุดที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อต่อ
Range Low พัลส์: 40 ถึง 500 ค่าเริ่มต้น: 90	ตั้งค่าความถี่ต่ำสุดที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อต่อ
Release พัลส์: 5 ถึง 2000 ค่าเริ่มต้น: 50	ตั้งค่าความเร็วของเอฟเฟกต์ที่จะผ่อนคลายหลังจากที่เสียงเงียบลง
Shift พัลส์: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	ย้ายโครงสร้างระดับเสียงหรือความถี่ที่เลือกขึ้นหรือลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Sibilance พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 50	คีนค่าหรือเน้นเสียงพยัญชนะ เช่น S และ T เพื่อให้คำชัดเจนยิ่งขึ้น
Sidechain พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ใช้เสียงภายนอกเป็นพาหะแทนพาหะภายใน
Tone พัลส์: -100 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	ทำให้ผลลัพธ์โวลโคเดอร์เข้มข้นหรือสว่างขึ้น
Type พัลส์: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert ค่าเริ่มต้น: Vocoder	เลือกอักขระเสียงหรือรูปแบบการประมวลผล
Warp พัลส์: -100 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	ยืดหรือเลือนรูปร่างความถี่ที่ถ่ายโอนสำหรับลักษณะเสียงร้องที่แตกต่างกัน
Whiten พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 75	ปรับสเปกตรัมพาหะให้สม่ำเสมอเพื่อให้รายละเอียดคำพูดถ่ายโอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
Width พัลส์: 0 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าการกระจายเสียงสเตอริโอของเสียงที่ประมวลผล