

TB Disperser

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Kéo căng mặt trước của trống và các bản nhạc tổng hợp để chúng có cảm giác nặng hơn, sắc nét hơn hoặc đàn hồi hơn.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Amount Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 70 %	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của hiệu ứng được đặt tên.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Frequency Phạm vi: 20 Hz đến 20 kHz Mặc định: 200 Hz	Chọn vùng âm chính hoặc cao độ sóng mang được điều khiển này sử dụng.
LFO Range Phạm vi: ± 0 oct đến ± 4 oct Mặc định: ± 1 oct	Đặt khoảng cách di chuyển của tần số trung tâm di chuyển.
LFO Rate Phạm vi: 0.01 Hz đến 10 Hz Mặc định: 0.25 Hz	Đặt tốc độ di chuyển của tần số trung tâm.
LFO Type Phạm vi: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Mặc định: OFF	Chọn hình dạng chuyển động hoặc tắt chuyển động tự động.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Pinch Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 0 %	Tập trung quét pha xung quanh vùng tần số hẹp hơn. Giá trị cao hơn âm thanh sắc nét hơn và vang hơn.
Program Phạm vi: 10 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Speed Phạm vi: 0.25 x đến 2 x Mặc định: 2 x	Rút ngắn hoặc kéo dài chuyển động pha xung quanh mỗi lần đánh.