

TB Vocoder

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Đặt nhịp điệu và cách phát âm của một âm thanh lên âm sắc của âm thanh khác.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Attack Phạm vi: 0.1 để 200 Mặc định: 3	Đặt tốc độ phản ứng của hiệu ứng khi âm thanh bắt đầu. Giá trị nhanh hơn kiểm soát phía trước; giá trị chậm hơn giữ nhiều cú đấm hơn.
Bands Phạm vi: 8 để 64 Mặc định: 32	Đặt số lát tần số mang hình dạng giọng nói. Nhiều dải âm thanh rõ ràng hơn; ít ban nhạc nghe có vẻ cổ điển hơn.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Carrier Count Phạm vi: 2 để 100 Mặc định: 3	Đặt số lượng giọng nói của nhà cung cấp dịch vụ nội bộ được xếp lớp cùng nhau.
Carrier Resonance Phạm vi: 0 để 100 Mặc định: 50	Thay đổi độ sắc nét và âm sắc tập trung của giọng nói của nhà cung cấp dịch vụ nội bộ.
Carrier Tune Phạm vi: -24 để 24 Mặc định: 0	Chọn vùng âm hoặc nốt chính được điều khiển này sử dụng.
Color Phạm vi: 0 để 100 Mặc định: 30	Thay đổi độ sáng tổng thể và đặc tính tông màu.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Detail Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 65	Đặt mức độ truyền giọng nói hay và chi tiết nhất thời.
Floor Phạm vi: -90 đến -30 Mặc định: -70	Đặt mức độ yên tĩnh của đầu vào trước khi chuyển động được chuyển kết thúc.
Imprint Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Đặt mức độ phát âm và nhịp điệu của đầu vào được in trên sóng mang.
Mix Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.
Output Phạm vi: -18 đến 6 Mặc định: 0	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.
Pressure Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 25	Thêm mật độ và độ cứng cho phong bì được chuyển giao.
Program Phạm vi: 120 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Range High Phạm vi: 2000 đến 18000 Mặc định: 14000	Đặt tần số cao nhất được sử dụng để truyền khớp nối.
Range Low Phạm vi: 40 đến 500 Mặc định: 90	Đặt tần số thấp nhất được sử dụng để truyền khớp nối.
Release Phạm vi: 5 đến 2000 Mặc định: 50	Đặt tốc độ giảm hiệu ứng sau khi âm thanh trở nên nhỏ hơn.
Shift Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Di chuyển cao độ hoặc cấu trúc tần số đã chọn lên hoặc xuống.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Sibilance Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 50	Khôi phục hoặc nhấn mạnh các phụ âm như S và T để có từ rõ ràng hơn.
Sidechain Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Sử dụng âm thanh bên ngoài làm sóng mang thay vì sóng mang bên trong.
Tone Phạm vi: -100 đến 100 Mặc định: 0	Làm cho kết quả của bộ mã hóa âm thanh tối hơn hoặc sáng hơn.
Type Phạm vi: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Mặc định: Vocoder	Chọn ký tự âm thanh hoặc kiểu xử lý.
Warp Phạm vi: -100 đến 100 Mặc định: 0	Kéo dài hoặc thay đổi hình dạng tần số được truyền cho một ký tự giọng hát khác.
Whiten Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 75	Làm phẳng phổ sóng mang để chi tiết giọng nói được truyền tải rõ ràng hơn.
Width Phạm vi: 0 đến 200 Mặc định: 100	Đặt mức lan truyền âm thanh nổi của âm thanh được xử lý.