


TB Volume

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un'utilità di livello focalizzata stereo-link con modalità di visualizzazione dB e percentuale più protezione del picco di uscita.



Versione catalogo: 1.2.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 3

1. Scopo del prodotto

Un'utilità di livello focalizzata stereo-link con modalità di visualizzazione dB e percentuale più protezione del picco di uscita.

Un semplice stadio di guadagno è utile per l'automazione, il trim e la corrispondenza dei livelli, ma molte utilità lo circondano con misurazioni e routing che rallentano il lavoro di base. TB Volume mantiene un valore di livello sottostante e consente di visualizzarlo in dB o in una scala percentuale ispirata al volume uguale senza modificare il suono quando si cambia modalità.

Che risultato crea

- Fast e assetto di livello ripetibile
- Mode commutazione senza salto di guadagno
- Clean automazione di un endpoint normalizzato
- Protezione dai picchi collegata a Stereo nel progetto distribuito

Flusso del segnale

Input -> mappatura del livello normalizzato visualizzata come dB o percentuale -> protezione dell'uscita stereo-linked -> uscita

2. Guida completa alle funzionalità

Mode

La modalità dB visualizza un intervallo di guadagno convenzionale; la modalità percentuale visualizza lo stesso livello normalizzato sottostante su una scala da 0 a 300%. La modifica di Mode modifica la presentazione, non il livello audio corrente.

Normalized Level

L'endpoint del livello visibile all'host va da 0 a 1 ed è mappato dalla modalità di visualizzazione selezionata. Il punto medio è il riferimento neutro nel progetto attuale.

Protezione dal picco

Il design implementato include la protezione del picco del campione con collegamento stereo con breve lookahead quasi a fondo scala. Trattato come sicurezza, non come un limitatore di mastering.

Automazione

Automatizza il livello normalizzato per dissolvenze e cambiamenti di scena. Poiché entrambe le modalità di visualizzazione affrontano lo stesso valore, non aspettarti corsie di automazione separate per dB e percentuale.

3. Avvio rapido

1. Scegli dB o la visualizzazione percentuale.
2. Imposta il livello monitorando il bus downstream.
3. Utilizzare il bypass per un confronto di livello reale.
4. Scrivi l'automazione su Normalized Level.

5. Lasciare spazio libero; non fare affidamento sulla protezione dai picchi per la messa in scena di guadagno di routine.

4. Flussi di lavoro pratici

Level corrispondente

1. Posiziona TB Volume dopo il processore da valutare.
2. Regolare il livello finché il volume bypassato ed elaborato non corrisponde.
3. Prendi la decisione tonale solo dopo aver abbinato.

Risultato atteso: I confronti riflettono il carattere dell'elaborazione piuttosto che il pregiudizio "più forte è meglio".

Simple sbiadisce

1. Scegli la modalità di visualizzazione preferita.
2. Automatizza Normalized Level dal silenzio all'obiettivo.
3. Utilizza la forma della curva DAW per definire la dissolvenza.

Risultato atteso: Viene creata una dissolvenza pulita in stereo-link con una corsia di automazione.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- La protezione del picco non è il controllo del mastering del vero picco.
- La percentuale è una mappatura del display, non un volume percepito lineare per ogni sorgente.
- Grandi aumenti aumentano il rumore di fondo e il livello di elaborazione a valle.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.

- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 3 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 a 1.0000	0.5000	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Normalized Level. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.