

TB Volume

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

dB ve yüzde görüntüleme modlarının yanı sıra çıkış tepe noktası korumasına sahip odaklanmış stereo bağlantılı seviye yardımcı programı.



Katalog sürümü: 1.2.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 3

1. Ürünün amacı

dB ve yüzde görüntüleme modlarının yanı sıra çıkış tepe noktası korumasına sahip odaklanmış stereo bağlantılı seviye yardımcı programı.

Basit bir kazanç aşaması otomasyon, trim ve seviye eşleştirme için kullanışlıdır, ancak birçok yardımcı program bunu temel çalışmayı yavaşlatan ölçüm ve yönlendirme ile çevreler. TB Volume temel bir seviye değerini tutar ve modlar değiştiğinde sesi değiştirmeden dB veya eşit ses yüksekliğinden ilham alan yüzde ölçeğinde görüntülenmesine olanak tanır.

Hangi sonucu yaratır?

- Fast ve tekrarlanabilir seviye düzeltme
- Mode kazanç atlamasız geçiş
- Clean normalleştirilmiş bir uç noktanın otomasyonu
- Dağıtılan tasarımda Stereo bağlantılı tepe koruması

Sinyal akışı

Input -> dB veya yüzde olarak görüntülenen normalleştirilmiş seviye eşlemesi -> stereo bağlantılı çıkış koruması -> çıkış

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Mode

dB modu geleneksel bir kazanç aralığını görüntüler; yüzde modu, aynı temel normalleştirilmiş düzeyi yüzde 0-300 ölçeğinde görüntüler. Mode değerini değiştirmek mevcut ses seviyesini değil sunumu değiştirir.

Normalized Level

Ana bilgisayar tarafından görülebilen düzey uç noktası 0'dan 1'e kadar çalışır ve seçilen görüntüleme modu tarafından eşlenir. Orta nokta mevcut tasarımdaki nötr referanstır.

Tepe koruması

Dağıtılan tasarım, tam ölçeğe yakın kısa ileri yönlü stereo bağlantılı örnek tepe koruması içerir. Buna hakimiyet sınırlayıcı olarak değil, güvenlik olarak davranın.

Otomasyon

Solgunluklar ve sahne değişiklikleri için normalleştirilmiş seviyeyi otomatikleştirin. Her iki görüntüleme modu da aynı değeri hedeflediğinden, dB ve yüzde için ayrı otomasyon şeritleri beklemeyin.

3. Hızlı başlangıç

1. dB veya yüzde gösterimini seçin.
2. Aşağı yöndeki veriyolunu izlerken seviyeyi ayarlayın.
3. Gerçek bir seviye karşılaştırması için bypass'ı kullanın.
4. Normalized Level üzerine otomasyon yazın.
5. Boşluk payı bırakın; rutin kazanç aşamalandırması için tepe korumasına güvenmeyin.

4. Pratik iş akışları

Level eşleştirme

1. Değerlendirilen işlemcinin sonrasına TB Volume yerleştirin.
2. Baypas edilen ve işlenen ses yüksekliği eşleşene kadar seviyeyi ayarlayın.
3. Ton kararını ancak eşleştirmeden sonra verin.

Beklenen sonuç: Karşılaştırmalar, ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir önyargısından ziyade işleme karakterini yansıtır.

Simple soluyor

1. Tercih edilen görüntüleme modunu seçin.
2. Normalized Level'yi sessizlikten hedefe otomatikleştirin.
3. Solmayı tanımlamak için DAW eğri şeklini kullanın.

Beklenen sonuç: Tek bir otomasyon şeridiyle temiz bir stereo bağlantılı soldurma oluşturulur.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Tepe koruması, gerçek tepe mastering kontrolü değildir.
- Yüzde, her kaynak için doğrusal olarak algılanan ses yüksekliği değil, bir ekran eşlemesidir.
- Büyük artışlar gürültü tabanını ve alt işlem seviyesini yükseltir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.

- Clicks veya geişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değışiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 3 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrıık seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	Otomatikleştirilebilir	Normalized Level için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.