

# TB Delay

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



# Účel

Vytváří opakující se ozvěny, rytmický prostor a vyvíjející se textury zpětné vazby.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

## Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

| Ovládání a nastavení                                                   | Co to změní                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Age</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 28                          | Dělá opakování zvuk novější a čistší nebo starší, měkčí a opotřebovanější.           |
| <b>Bypass</b><br>Rozsah: Off, On<br>Výchozí: Off                       | Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.                            |
| <b>Character</b><br>Rozsah: Clean, Tape, BBD, Digital<br>Výchozí: Tape | Volí opakovací tón: čistý, páskový, bucket-brigade nebo digitální.                   |
| <b>Color Space Bypass</b><br>Rozsah: Off, On<br>Výchozí: Off           | Vypne sekci tónů a mezerníku a ponechá aktivní časování opakování.                   |
| <b>Delay Time</b><br>Rozsah: 10 do 8000<br>Výchozí: 375                | Nastaví čas mezi původním zvukem a opakováním, když je časování volné.               |
| <b>Density</b><br>Rozsah: 1 do 8<br>Výchozí: 4                         | Nastavuje, kolik granulárních fragmentů se překrývá uvnitř transformovaných repetič. |
| <b>Diverge</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 0                       | Způsobuje, že se levá a pravá cesta opakování v průběhu času vyvíjejí odlišně.       |

| Ovládání a nastavení                                             | Co to změní                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Division</b><br>Rozsah: 18 volby<br>Výchozí: 1/8 D            | Vybere hodnotu noty, která se použije, když zpoždění následuje tempo skladby.                                |
| <b>Drive</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 18                  | Nastavuje, jak silně se zvuk posune do harmonické barvy nebo zkreslení.                                      |
| <b>Duck</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 25                   | Snižuje ozvěny, když je přítomen suchý zvuk, a poté je nechává stoupat v mezerách.                           |
| <b>Feedback</b><br>Rozsah: 0 do 110<br>Výchozí: 48               | Vrátí zpracovaný zvuk do efektu a vytvoří delší nebo silnější výsledek.                                      |
| <b>Freeze</b><br>Rozsah: Off, On<br>Výchozí: Off                 | Podrží aktuální konec efektu, takže bude pokračovat bez nového vstupu.                                       |
| <b>Grain</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 0                   | Dodává opakování granulární rozpad a texturu podobnou částicím.                                              |
| <b>Grain Size</b><br>Rozsah: 10 do 500<br>Výchozí: 90            | Nastaví délku každého zrnitého fragmentu. Krátké hodnoty působí drsně; dlouhé hodnoty působí hladším dojmem. |
| <b>Grain Transform Bypass</b><br>Rozsah: Off, On<br>Výchozí: Off | Vypne sekci transformace zrnitosti a výšky tónu, přičemž ponechá aktivní základní zpoždění.                  |
| <b>High Cut</b><br>Rozsah: 500 do 20000<br>Výchozí: 9000         | Odstraní vysoké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy.                                           |
| <b>Low Cut</b><br>Rozsah: 20 do 2000<br>Výchozí: 120             | Odstraní nízké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy.                                            |
| <b>Mix</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 30                    | Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem.                                                                   |

| Ovládání a nastavení                                            | Co to změní                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod Depth</b><br>Rozsah: 0 do 20<br>Výchozí: 0.8             | Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces mění zvuk.                                            |
| <b>Mod Rate</b><br>Rozsah: 0.02 do 10<br>Výchozí: 0.25          | Nastavuje, jak rychle se pojmenovaný pohyb opakuje.                                           |
| <b>Offset</b><br>Rozsah: -100 do 100<br>Výchozí: 0              | Přesune jednu stranu dříve a druhou později, aby vytvořil stereo oddělení.                    |
| <b>Output</b><br>Rozsah: -18 do 6<br>Výchozí: 0                 | Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.                                               |
| <b>Pitch</b><br>Rozsah: -24 do 24<br>Výchozí: 0                 | Posune výšku zpracovaného zvuku nahoru nebo dolů.                                             |
| <b>Program</b><br>Rozsah: 100 tovární programy<br>Výchozí: Init | Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. |
| <b>Reverse</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 0                | Nastavuje, jak často nebo jak silně se zpracovaný zvuk přehrává pozpátku.                     |
| <b>Shift</b><br>Rozsah: -2000 do 2000<br>Výchozí: 0             | Posune frekvenční obsah každého opakování nahoru nebo dolů pro spirálovitý pohyb.             |
| <b>Size</b><br>Rozsah: 2 do 120<br>Výchozí: 32                  | Nastavuje zdánlivou velikost difúzního prostoru kolem repetice.                               |
| <b>Smear</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 12                 | Změkčuje okraje repetice, takže se mísí do oblaku připomínajícího reverb.                     |
| <b>Spacing</b><br>Rozsah: 25 do 200<br>Výchozí: 100             | Rozšiřuje nebo zmenšuje vzdálenost mezi více klepnutími.                                      |

| Ovládání a nastavení                                                         | Co to změní                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spray</b><br>Rozsah: 0 do 100<br>Výchozí: 15                              | Rozprostírá malé kousky každého opakování v čase pro volnější, méně předvídatelnou texturu.      |
| <b>Stereo Bypass</b><br>Rozsah: Off, On<br>Výchozí: Off                      | Udrží pohybové zpoždění uprostřed, když je povolen, což je užitečné pro mono-bezpečné opakování. |
| <b>Style</b><br>Rozsah: Single, Dual, Ping Pong, Ratio<br>Výchozí: Ping Pong | Vybírá rozvržení opakování, včetně jednoduchých, duálních, ping-pongových a poměrových vzorů.    |
| <b>Swing</b><br>Rozsah: -50 do 50<br>Výchozí: 0                              | Přesune střídavé opakování dříve nebo později, aby vytvořil volnější drážku.                     |
| <b>Taps</b><br>Rozsah: 1, 2, 4, 8<br>Výchozí: 1                              | Určuje, kolik bodů opakování se vytvoří pro každý cyklus ozvěny.                                 |
| <b>Time Change</b><br>Rozsah: Crossfade, Glide<br>Výchozí: Glide             | Volí, zda zpoždění změní prolínání čistě nebo klouzat s pitch bend.                              |
| <b>Time Mode</b><br>Rozsah: Free, Sync, Tune<br>Výchozí: Sync                | Volí volné milisekundy, dělení tempa skladby nebo laděné intervaly výšky pro dobu zpoždění.      |
| <b>Transform Route</b><br>Rozsah: Loop, Post<br>Výchozí: Loop                | Umístí kreativní transformace do smyčky zpětné vazby nebo za ni.                                 |
| <b>Width</b><br>Rozsah: 0 do 200<br>Výchozí: 130                             | Nastavuje stereo šíření zpracovaného zvuku.                                                      |