

TB Vocoder

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Umístí rytmus a artikulaci jednoho zvuku do tónu jiného zvuku.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 3	Nastavuje, jak rychle efekt zareaguje, když zvuk začne. Rychlejší hodnoty ovládají předek; pomalejší hodnoty udrží větší razanci.
Bands Rozsah: 8 do 64 Výchozí: 32	Nastavuje, kolik frekvenčních řezů nese tvar řeči. Více pásem zní čistěji; méně kapel zní více vintage.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Carrier Count Rozsah: 2 do 100 Výchozí: 3	Nastavuje, kolik vnitřních nosných hlasů je navrstveno dohromady.
Carrier Resonance Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 50	Mění ostrost a tonální zaměření vnitřních nosných hlasů.
Carrier Tune Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Vybere hlavní notu nebo tonální oblast použitou tímto ovládacím prvkem.
Color Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 30	Mění celkový jas a tonální charakter.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Detail Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 65	Nastavuje, kolik jemné řeči a přechodných detailů se přenese.
Floor Rozsah: -90 do -30 Výchozí: -70	Nastavuje, jak tichý může být vstup, než se přenášený pohyb uzavře.
Imprint Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 100	Nastavuje, jak silně se na nosič tiskne artikulace a rytmus vstupu.
Mix Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 100	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem.
Output Rozsah: -18 do 6 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.
Pressure Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 25	Dodává přenesené obálce hustotu a pevnost.
Program Rozsah: 120 tovární programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Range High Rozsah: 2000 do 18000 Výchozí: 14000	Nastavuje nejvyšší frekvenci použitou k přenosu artikulace.
Range Low Rozsah: 40 do 500 Výchozí: 90	Nastaví nejnižší frekvenci použitou k přenosu artikulace.
Release Rozsah: 5 do 2000 Výchozí: 50	Nastavuje, jak rychle se efekt uvolní poté, co se zvuk ztiší.
Shift Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Posune vybranou výšku nebo frekvenční strukturu nahoru nebo dolů.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Sibilance Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 50	Obnovuje nebo zdůrazňuje souhlásky jako S a T pro jasnější slova.
Sidechain Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Používá externí zvuk jako nosič namísto interního nosiče.
Tone Rozsah: -100 do 100 Výchozí: 0	Ztmaví nebo zesvětlí výsledek vokodéru.
Type Rozsah: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Výchozí: Vocoder	Volí charakter zvuku nebo styl zpracování.
Warp Rozsah: -100 do 100 Výchozí: 0	Roztáhne nebo posune tvar přenesené frekvence pro jiný vokální charakter.
Whiten Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 75	Vyrovňuje nosné spektrum, takže detaily řeči se přenášejí jasněji.
Width Rozsah: 0 do 200 Výchozí: 100	Nastavuje stereo šíření zpracovaného zvuku.