

# TB Resonator

## BENUTZERHANDBUCH



# Zweck

**Lässt den eingehenden Klang wie einen gestimmten Körper klingen und erzeugt einen instrumentenähnlichen Klang und Sustain.**

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

## Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

| Steuerung und Einstellungen                                                  | Was es verändert                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Body</b><br>Reichweite: SOFT 0% zu METAL 100%<br>Standard: STRING 50%     | Verschiebt das Resonanzmaterial von weich und hölzern hin zu hell und metallisch.                                           |
| <b>Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                        | Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.                                      |
| <b>Memory</b><br>Reichweite: 40 ms zu 30 s<br>Standard: 1.1 s                | Legt fest, wie lange der Resonanzkörper weiterklingelt, nachdem der Eingang ausgeblendet ist.                               |
| <b>Mix</b><br>Reichweite: 0% zu 100%<br>Standard: 35%                        | Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton.                                                                           |
| <b>Program</b><br>Reichweite: 12 Fabrikprogramme<br>Standard: Init           | Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.                           |
| <b>Touch</b><br>Reichweite: STRIKE 0% zu DRIVE 100%<br>Standard: NATURAL 50% | Verändert die Art und Weise, wie der Körper erregt wird, von einem kurzen Schlag zu einem kontinuierlich angetriebenen Ton. |

| Steuerung und Einstellungen                                                           | Was es verändert                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tune</b><br>Reichweite: C1   32.7 Hz zu C7  <br>2093 Hz<br>Standard: C3   130.8 Hz | Wählt die vom Effekt verwendete Note oder Resonanztonhöhe. |