

TB Vocoder

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Ordnet den Rhythmus und die Artikulation eines Klangs dem Ton eines anderen Klangs an.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Attack Reichweite: 0.1 zu 200 Standard: 3	Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert, wenn ein Ton beginnt. Schnellere Werte steuern die Front; Langsamere Werte sorgen für mehr Schlagkraft.
Bands Reichweite: 8 zu 64 Standard: 32	Legt fest, wie viele Frequenzscheiben die Sprachform tragen. Mehr Bands klingen klarer; Weniger Bands klingen eher Vintage.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Carrier Count Reichweite: 2 zu 100 Standard: 3	Legt fest, wie viele interne Trägerstimmen übereinander geschichtet werden.
Carrier Resonance Reichweite: 0 zu 100 Standard: 50	Ändert die Schärfe und den Klangfokus der internen Trägerstimmen.
Carrier Tune Reichweite: -24 zu 24 Standard: 0	Wählt die Hauptnote oder den Tonbereich aus, der von diesem Steuerelement verwendet wird.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Color Reichweite: 0 zu 100 Standard: 30	Ändert die Gesamthelligkeit und den Klangcharakter.
Detail Reichweite: 0 zu 100 Standard: 65	Legt fest, wie viel feine Sprache und transiente Details übertragen werden.
Floor Reichweite: -90 zu -30 Standard: -70	Legt fest, wie leise der Eingang sein darf, bevor die übertragene Bewegung beendet wird.
Imprint Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Legt fest, wie stark Artikulation und Rhythmus der Eingabe auf den Träger gedruckt werden.
Mix Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton.
Output Reichweite: -18 zu 6 Standard: 0	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest.
Pressure Reichweite: 0 zu 100 Standard: 25	Verleiht dem übertragenen Umschlag Dichte und Festigkeit.
Program Reichweite: 120 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Range High Reichweite: 2000 zu 18000 Standard: 14000	Legt die höchste Frequenz fest, die zur Übertragung der Artikulation verwendet wird.
Range Low Reichweite: 40 zu 500 Standard: 90	Legt die niedrigste Frequenz fest, die zur Übertragung der Artikulation verwendet wird.
Release Reichweite: 5 zu 2000 Standard: 50	Legt fest, wie schnell der Effekt nachlässt, nachdem der Ton leiser wird.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Shift Reichweite: -24 zu 24 Standard: 0	Verschiebt die ausgewählte Tonhöhe oder Frequenzstruktur nach oben oder unten.
Sibilance Reichweite: 0 zu 100 Standard: 50	Stellt Konsonanten wie S und T wieder her oder betont sie für klarere Wörter.
Sidechain Reichweite: Off, On Standard: Off	Verwendet einen externen Ton als Träger anstelle des internen Trägers.
Tone Reichweite: -100 zu 100 Standard: 0	Macht das Vocoder-Ergebnis dunkler oder heller.
Type Reichweite: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Standard: Vocoder	Wählt den Klangcharakter oder den Verarbeitungsstil.
Warp Reichweite: -100 zu 100 Standard: 0	Dehnt oder verschiebt die übertragene Frequenzform für einen anderen Stimmcharakter.
Whiten Reichweite: 0 zu 100 Standard: 75	Gleicht das Trägerspektrum aus, sodass Sprachdetails klarer übertragen werden.
Width Reichweite: 0 zu 200 Standard: 100	Legt die Stereospreizung des verarbeiteten Sounds fest.