

TB Parallel Reverb

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Memadukan tiga ruang berbeda untuk menciptakan tubuh, pantulan terang, dan suasana mendalam.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Bright Color Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 45	Memindahkan lapisan reverb ini dari yang lebih gelap dan lembut ke arah yang lebih terang dan lebih nyata.
Bright Decay Jangkauan: 1.5 untuk 2.5 Bawaan: 2	Menyetel berapa lama lapisan reverb ini bertahan.
Bright Diffusion Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 70	Mengubah pantulan dari gema terpisah menjadi sapuan yang lebih halus.
Bright Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: On	Mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan reverb ini.
Bright High Pass Jangkauan: 20 untuk 1800 Bawaan: 450	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan reverb ini.
Bright Low Pass Jangkauan: 1200 untuk 20000 Bawaan: 13500	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan reverb ini.
Bright Mode Jangkauan: Plate, Spring Bawaan: Plate	Memilih karakter spasi yang digunakan oleh lapisan reverb ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Bright Modulation Depth Jangkauan: 0 untuk 20 Bawaan: 1.5	Mengatur seberapa banyak gerakan nada lembut yang ditambahkan ke lapisan reverb ini.
Bright Modulation Rate Jangkauan: 0.02 untuk 5 Bawaan: 0.02	Mengatur seberapa cepat perubahan gerakan nada lembut.
Bright Plate Distance Spring Tension Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 35	Mengubah jarak pelat atau tegangan pegas, bergantung pada mode Bright yang dipilih.
Bright Pre-Delay Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 18	Mengatur jeda antara suara kering dan lapisan reverb ini.
Bright Send Gain Jangkauan: -60 untuk 6 Bawaan: -15	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke lapisan reverb ini.
Bright Wide Jangkauan: 0 untuk 270 Bawaan: 210	Mengatur lebar stereo lapisan reverb ini.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Glue Color Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 30	Memindahkan lapisan reverb ini dari yang lebih gelap dan lembut ke arah yang lebih terang dan lebih nyata.
Glue Damping Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 60	Menggelapkan lapisan reverb ini seiring dengan peluruhannya.
Glue Decay Jangkauan: 0.5 untuk 1 Bawaan: 0.75	Menyetel berapa lama lapisan reverb ini bertahan.
Glue Diffusion Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 65	Mengubah pantulan dari gema terpisah menjadi sapuan yang lebih halus.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Glue Early Late Mix Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 45	Menyeimbangkan pantulan pertama dengan ekor reverb selanjutnya.
Glue Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: On	Mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan reverb ini.
Glue High Pass Jangkauan: 20 untuk 1500 Bawaan: 200	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan reverb ini.
Glue Low Pass Jangkauan: 1000 untuk 20000 Bawaan: 9000	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan reverb ini.
Glue Mode Jangkauan: Room, Chamber Bawaan: Room	Memilih karakter spasi yang digunakan oleh lapisan reverb ini.
Glue Pre-Delay Jangkauan: 0 untuk 60 Bawaan: 8	Mengatur jeda antara suara kering dan lapisan reverb ini.
Glue Send Gain Jangkauan: -60 untuk 6 Bawaan: -12	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke lapisan reverb ini.
Glue Size Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 50	Menetapkan ukuran ruangan yang terlihat pada lapisan reverb ini.
Glue Wide Jangkauan: 0 untuk 180 Bawaan: 150	Mengatur lebar stereo lapisan reverb ini.
Program Jangkauan: 100 program pabrik Bawaan: Init Parallel	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Reverb Solo Jangkauan: Off, Glue, Bright, Space Bawaan: Off	Memungkinkan Anda mendengar satu lapisan reverb dengan sendirinya sambil menyeimbangkan tiga ruang.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Space Color Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 25	Memindahkan lapisan reverb ini dari yang lebih gelap dan lembut ke arah yang lebih terang dan lebih nyata.
Space Decay / Length Jangkauan: 0.25 untuk 10 Bawaan: 3.2	Menyetel berapa lama respons reverb atau impuls ini berlangsung.
Space Diffusion Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 72	Mengubah pantulan dari gema terpisah menjadi sapuan yang lebih halus.
Space Enabled Jangkauan: Off, On Bawaan: On	Mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan reverb ini.
Space Hall Type Jangkauan: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Bawaan: Church	Memilih karakter aula dasar.
Space HF Damping Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 45	Melembutkan frekuensi tinggi saat reverb memudar.
Space High Pass Jangkauan: 20 untuk 1500 Bawaan: 300	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan reverb ini.
Space Low Pass Jangkauan: 1000 untuk 20000 Bawaan: 7500	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan reverb ini.
Space Mode Jangkauan: Hall, IR Bawaan: Hall	Memilih karakter spasi yang digunakan oleh lapisan reverb ini.
Space Pre-Delay Jangkauan: 0 untuk 200 Bawaan: 60	Mengatur jeda antara suara kering dan lapisan reverb ini.
Space Send Gain Jangkauan: -60 untuk 6 Bawaan: -22	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke lapisan reverb ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Space Shimmer Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 15	Menambahkan nada meninggi yang cerah ke lapisan reverb panjang.
Space Wide Jangkauan: 0 untuk 360 Bawaan: 240	Mengatur lebar stereo lapisan reverb ini.
Wet/Dry Mix Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Memadukan suara asli dengan semua lapisan reverb yang diaktifkan.